



天翼云媒体存储

产品手册

2026-01-20

天翼云科技有限公司



目录

1 产品介绍	1
1.1 产品定义	1
1.2 产品优势	4
1.3 产品功能	6
1.4 应用场景	10
1.5 使用限制	16
1.6 术语解释	18
1.7 资源池与区域节点	21
2 计费说明	26
2.1 计费概述	26
2.2 计费项	28
2.3 按需计费	30
2.4 欠费说明	32
2.5 特殊计费场景	33
3 快速入门	34
3.1 入门流程	34
3.2 订购指引	36
3.3 控制台快速入门	39
4 用户指南	57
4.1 使用方式	57
4.2 访问规则	58
4.3 访问方式	62
4.4 访问权限	64
4.5 存储桶	82
4.6 对象	88



4.7 基础配置.....	111
4.8 数据安全.....	123
4.9 数据迁移.....	133
4.10 数据监控.....	138
4.11 域名管理.....	149
4.12 数据处理.....	150



1 产品介绍


1.1 产品定义

产品简介

媒体存储是天翼云基于分布式数据存储和媒体处理技术，为客户提供海量视频、图片及其他非结构化数据存取与处理的云服务，具有弹性灵活、安全可靠、高性价比等优点，支持多种存储协议及多档资源类型，深度匹配各类行业场景应用。

产品架构

- 支持多种网络接入，如公网、内网、专线等接入方式，满足用户不同的网络环境情况。
- 提供多种接入方式，如标准存储协议、流直存，并提供丰富的 API 与 SDK，供用户、开发者使用，便捷快速上云。
- 通过数据迁移服务，用户可以轻松地将海量数据迁入媒体存储。
- 提供多种标准存储协议以及多档资源类型，精细匹配应用场景需求。
- 搭配基础管理、生命周期、数据安全与数据处理等功能，完成数据的全生命周期管理。



重要特性

- 版本控制：媒体存储支持版本控制，针对 Object 的覆盖和删除操作以历史版本的形式保存下来，可将 Object 恢复至任意的历史版本。



- 存储桶复制：支持跨不同存储区域或同一存储区域的 Bucket 自动、异步（近实时）复制对象（Object），可根据配置，将源桶 Object 的创建、更新和删除等操作复制到目标 Bucket。
- 合规保留：开启合规保留后，处于合规保留期的对象均“不可删除、不可篡改”。
- 图片处理：针对媒体存储内存储的图片文件（Object），您可以在GetObject 请求中携带图片处理参数对图片文件进行处理。例如添加图片水印、转换格式等。

媒体存储为客户提供更多数据管理、数据安全和数据处理等功能，详情请参见 [产品功能](#) 文档。

基本概念

通过几个基本概念，可以帮助您更快了解什么是对象存储：

基础概念	概念解释
存储空间 Bucket	用于存储对象（Object）的容器，所有的对象都必须隶属于某个存储空间。
对象/文件 Object	存储数据的基本单元。一个对象实际是一个文件的数据与其相关属性信息的集合体。
存储区域 Region	天翼云媒体存储的分布地区，数据存放在这些区域的存储桶中。
访问域名 EndPoint	对象被存放到存储桶中，用户可通过访问域名访问和下载对象。

使用方式

工具	描述
管理控制台	管理控制台以网页的形式为用户提供最简单且易上手的使用方式。通过管理控制台，用户可以使用直观的界面进行相应的操作。
XstorBrowser	本工具支持用户通过可视化界面进行操作。具体可参考： XstorBrowser简介与功能概述 。



工具	描述
SDK	SDK 是对媒体存储提供的 REST API 进行的封装，用户直接调用 SDK 提供的接口函数进行使用。
API	对象存储提供 REST 形式的访问接口，用户可以直接调用相应接口完成操作。



1.2 产品优势

媒体存储与本地自建存储对比

对比项	媒体存储	本地自建存储
数据存储	提供海量数据存储服务，支持存储空间快速扩容。	受限于采购的硬件设备，存储量不够时需要重新采购，人工扩容。
存储成本	可以通过多种网络方式接入媒体存储，其中上行流量免费，写入无烦恼。 无需购买硬件设备，按需付费，节省成本。	受硬盘容量限制，需人工扩容。 需要购买硬件设备，并考虑维护费用、托管费用等。
加速访问	将媒体存储作为源站，搭配天翼云 CDN 进行内容分发，提升文件下载体验。	自建存储无法达到加速访问的效果。
可靠性	标准型存储服务设计可用性不低于 99.99%，低频型存储服务设计可用性不低于 99.9%。 数据设计持久性不低于 99.9999999999% (12 个 9)。 为了实现媒体存储上的数据异地灾备，支持存储桶复制功能。 支持版本控制，可将数据恢复至任意的历史版本。	受限于硬件条件，易出问题，维护难度大，容易出现不可恢复的数据丢失。
易用性	媒体存储提供多协议融合的存储服务，灵活满足应用侧接入需求，便于用户快速接入。 支持数据生命周期管理，实现定时删除指定	接入能力单一，开发成本高。 无法灵活管理数据。



对比项	媒体存储	本地自建存储
	的对象、碎片，管理对象的当前版本或历史版本等。	

媒体存储产品优势

数据持久可用

具备多重冗余架构设计，保证数据持久性，服务可用性不低于 99.99%，数据持久性不低于 99.999999999%。

服务稳定可靠

支持数据复制、数据迁移等自助备份能力，实现云上数据异地容灾。

安全合规保障

提供 ACL、Policy 授权和防盗链功能，保障访问安全可信；合规保留策略预防重要文件误删改。

按需弹性扩容

支持按需付费，存储容量可根据实际承载情况动态调整，提高业务灵活性。

视频流直存

深耕视频存储与应用场景，提供视频流直存和融合调度服务，实现视频就近接入/存储/分析/应用。

冷热分级存储

提供多档存储资源，生命周期策略实现不同热度数据的流动，有效节省存储开销。

大容量高性能

提供大容量、高吞吐的存储服务；采用高性能文件索引及缓存技术，支持千万级视频并发接入。

媒体服务集成

推荐搭配智能视图服务、云点播和 CDN 加速等云服务，轻松获得安防、视频转码和内容分发等能力。



1.3 产品功能

块存储

产品能力	功能说明
接入方式	支持 iSCSI 接入方式。
块空间管理	支持通过控制台管理块设备资源，包括创建、扩容、删除等操作。
鉴权管理	可通过控制台管理文件资源访问权限，接入使用资源时进行鉴权。

文件存储

产品能力	功能说明
接入方式	提供 NFS、CIFS 两种类型接口，支持 NFSV4.0、SMB2、SMB3 协议。
文件空间管理	支持通过控制台管理文件资源，包括创建、扩容、删除等操作。
鉴权管理	可通过控制台管理文件资源访问权限，接入使用资源时进行鉴权。

对象存储

产品能力	功能说明
对象管理	支持文件的上传/分片上传/追加上传、下载、删除、复制、前缀搜索、移动功能、追加上传支持整个对象内容 MD5 计算、可自定义元数据。
对象标签	通过对象（Object）标签功能，对 Object 进行分类管理，比如列举指定标签的 Object、对指定标签的 Object 配置统一的生命周期。
跨域资源共享	通过桶上配置跨域规则，允许或禁止某些网站的跨域请求。
生命周期	对象存储支持按照过期天数等灵活的策略配置生命周期管理机制。
镜像回源	通过镜像回源功能，当请求者向存储桶（Bucket）请求不存在的文件时，从回源规则设置的源站获取目标文件。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
桶清单	通过桶清单功能，定时生成桶内指定文件（Object）的数量、大小、存储类型、加密状态的清单信息，并保存到指定 Bucket。



产品能力	功能说明
	仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
桶标签	通过存储桶（Bucket）的标签功能，对 Bucket 进行分类管理，比如列举带有指定标签的 Bucket。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
文件解压缩	通过压缩包解压规则，当上传满足条件的压缩包文件时，服务将自动解压该压缩包后，将文件保存到 Bucket 中。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
访问权限	支持基于资源的访问权限策略，包括 Bucket ACL、Object ACL、Bucket Policy。
防盗链	可通过是否允许空 Referer 或黑白名单设置，校验访问账号内资源操作的合法性。
主子账号	可基于子账号进行资源访问与管理授权。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
STS 角色管理	支持 STS 临时凭证，可对其他用户颁发临时凭证，无需透露 owner 的 AKSK。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
合规保留	媒体存储以“不可删除、不可篡改”方式保存和使用数据。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。



产品能力	功能说明
版本控制	针对 Object 的覆盖和删除操作将会以版本的形式保存下来，可将 Object 恢复至指定的历史版本。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
服务端加密	媒体存储可对收到的文件进行加密，再保存加密后的文件，用户下载文件时，服务自动将加密文件解密后返回给用户。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
存储桶复制	支持跨不同存储区域或同一存储区域的 Bucket 自动、异步（近实时）复制对象（Object）。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
数据迁移	支持多种数据迁移能力，可以满足客户多种数据迁移场景，包括存储桶迁移、跨账号迁移、跨云数据迁移。
事件通知	当资源发生变动时，用户可及时接收通知消息。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
日志存储	通过日志存储功能，将操作日志按照固定的命名规则，以 5 分钟为单位写入指定的 Bucket。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
告警管理	支持告警规则管理，包括添加告警规则，管理告警规则，查看告警消息等。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联



产品能力	功能说明
	联系客户经理或 提交工单 申请。
自定义域名	通过自定义域名绑定功能，可以通过已绑定的自定义域名访问存储桶内的文件。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
操作日志	支持查询指定时间内在控制台操作的相关日志。
实时日志查询	支持查询通过 API 或 SDK 操作对象存储的相关日志。目前实时日志查询为内测功能，如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
用量统计	统计并支持查询存储空间、流量与请求次数用量信息。
图片处理	提供的产品自带图片处理功能，包括基础图片转换、水印功能、原图保护、视频截帧、数据处理持久化保存等功能。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
视频截帧	对象存储内置提供视频截帧功能，可截取出 H264 视频文件中的指定位置内容的对应图片。 仅部分资源池支持，具体可参考： 资源池与区域节点 。如需使用，可联系客户经理或 提交工单 申请。
工具指南	提供图形化客户端工具以及网络测速工具。
API 接口	提供 REST 形式的访问接口，可直接调用相应接口完成操作。
SDK	对媒体存储提供的 REST API 进行的封装，可直接调用 SDK 提供的接口函数进行使用。



1.4 应用场景

视频监控存储


产品优势

- 不限制存储空间大小，可根据所需存储量弹性扩展存储空间。
- 属地化建设与服务，支持专网接入，保障客户数据安全。
- 提供标准化存储协议，应用无缝接入。

搭配产品

智能视图服务

场景示例





线上教育培训


产品优势

- 支持防盗链，黑白名单等多重安全保护措施。
- 推荐搭配云点播服务，提供媒资管理一站式服务，支持海量媒资记录检索。
- 转码等媒体处理能力与存储服务共址建设。
- 推荐搭配 CDN 加速服务，快速对接加速分发，保证热点内容观看体验。

搭配产品

[云点播](#)、[CDN 加速](#)

场景示例





企业视图存储应用

产品优势

- 支持海量数据存储，能够处理高并发的数据读写操作。
- 支持弹性扩展，根据容量和性能付费，无需预先投入大量硬件资源。
- 自动化的数据生命周期管理实现冷热数据分离，节省成本。
- 高可用性和异地容灾备份，满足业务连续性的要求。
- 提供多重安全措施和数据冗余措施，包括加密传输、权限控制和数据跨区备份等。
- 提供多种存储接入协议，兼容多类上层应用的接入和使用需求。

场景示例





数据迁移


产品优势

- 支持主流厂商的数据迁移。
- 可灵活配置迁移规则，支持多种迁移策略以及数据覆盖规则。
- 采用 HTTPS 数据加密通道，保证迁移传输安全。

功能指引

数据迁移

场景示例





数据云上备份


产品优势

因业务运行需要，希望所有写入媒体存储的数据能够在另一存储区域进行备份，以防止在数据发生不可逆损毁时，有安全、可用的备份数据，可实时切换业务访问路径，保证业务不中断。

功能说明

存储桶复制

场景示例





图片文件处理

产品优势

媒体存储提供一体化图片处理能力以及视频截帧能力，用户上传文件后，可对图片或视频文件进行数据处理，如：图片裁剪、图片缩放、水印、视频截帧等。

功能指引

数据处理

场景示例





1.5 使用限制

媒体存储的主要性能指标和约束规则如下表：

限制项	说明
带宽	单个账号默认的读写带宽限制为 5Gbit/s，如达到该阈值，请求会被流控。 如果您有更大的带宽需求，请提交工单申请。
每秒请求数(QPS)	所有地域每个存储桶默认 1000QPS。 如果您有更大的 QPS 需求，请提交工单申请。
存储桶	1.每个主账号默认在一个资源池下可创建 1000 个存储桶。 2.在同一资源池下，桶名必须是全局唯一的且不能修改，即用户创建的桶不能与自己已创建的其他桶名称相同，也不能与其他用户创建的桶名称相同。 3.桶创建成功后，桶名、所属区域均不允许修改。 4.删除桶之前必须确保桶内所有对象已彻底删除。 5.单个存储空间的容量不限制。
对象/文件	1.通过控制台上传的单个对象最大是 5G，建议不超过 2G，单次最多支持选择 100 个文件。 2.API 和 SDK 通过分片上传的单个对象最大是 50TB。 3.未开启版本控制的情况下，如果上传的文件与已有文件同名，则覆盖已有文件。 4.桶没有开启多版本控制功能时，对象删除后不可恢复。 5.批量删除最大删除文件数量为 1000。
生命周期规则	单个桶的最多可配置 1000 条生命周期规则且总大小不能超过 20KB。
Bucket Policy	单个桶中桶策略不限个数，但所有桶策略的总大小不能超过



限制项	说明
	20KB。
ACL	ACL 最多支持 100 条授权。更多可参考： ACL 。
桶清单	单个存储桶最多设置 10 个清单。更多可参考： 桶清单 。
桶标签	1.单个桶最多可以设置 10 对标签。 2.同个存储桶下不能有相同的标签键。
对象标签	1.单个对象最多可以设置 10 个标签。 2.同个对象下不能有相同的标签键。
图片处理	1.对原图大小没有限制,但总像素不能超过 2 亿 px(动态图片(例如 GIF 图片)的像素计算方式为宽 x 高 x 图片帧数; 非动态图片(例如 PNG 图片)的像素计算方式为宽 x 高)。 2.图片格式只支持 JPG、PNG、BMP、GIF、WebP、TIFF、HEIC、AVIF。 3.目标缩放宽高不超过 4,096 px。 更多可参考：图片处理 概述 。



1.6 术语解释

块存储

块存储主要为云服务器提供的块设备产品，具有高性能和低时延的特点，支持随机读写。用户可以像使用物理硬盘一样格式化并建立文件系统来使用块存储，可满足大部分通用业务场景下的数据存储需求。

文件存储

文件存储也称为文件级存储或基于文件的存储，数据会以单条信息的形式存储在文件夹中。当用户需要访问该数据时，用户的计算机需要知道相应的查找路径。存储在文件中的数据会根据数量有限的元数据来进行整理和检索，这些元数据会告诉计算机文件所在的确切位置。

对象存储

对象存储，也称为基于对象的存储，是一种扁平结构，其中的文件被拆分成多个部分并散布在多个硬件间。在对象存储中，数据会被分解为称为“对象”的离散单元，并保存在单个存储库中，而不是作为文件夹中的文件或服务器上的块来保存。

访问密钥（AK/SK）

媒体存储对象存储协议通过 AK/SK 认证方式进行认证鉴权，即使用 Access Key (AK) / Secret access Key (SK) 加密的方法来验证某个请求发送者身份。

当用户使用媒体存储提供的 SDK 或 API 进行二次开发时，需通过 AK/SK 认证方式完成认证鉴权。

媒体存储中的对象存储支持密钥管理功能，用户可通过控制台进行相关操作。

- **Access Key(AK)**: 访问密钥 ID，与私有访问密钥关联的唯一标识符；一个访问密钥 ID 对应一个用户，一个用户可以同时拥有 5 个访问密钥 ID。访问密钥 ID 和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- **Secret access Key(SK)**: 私有访问密钥，与访问密钥 ID 结合使用，对请求进行加密签名，标识发送方，防止请求信息被篡改。



存储区域 (Region)

存储区域表示媒体存储数据存储的物理位置。用户可以根据业务需求情况、请求来源等选择合适的存储区域开通服务，一般情况下，建议就近选择靠近业务请求的存储区域。

用户创建块空间、文件空间或存储桶时，需选择存储区域，一旦指定区域后不可变更，文件均存储在对应的存储区域。目前不支持设置文件级别的存储区域。

访问域名

天翼云媒体存储为每个桶提供一个默认的访问域名，通过该域名，可以直接访问桶内的对象资源。

访问域名的构造方法为：`BucketName.Endpoint`。其中 `BucketName` 为桶名称，`Endpoint` 为桶所在区域的终端节点。例如：终端节点为 `gdoss.xstore.ctyun.1cn`，桶名为 `image`，则该桶的访问域名为 `image.gdoss.xstore.ctyun.1cn`。

除了桶访问域名外，下表列出了与天翼云媒体存储相关的其他域名的结构、协议类型等信息示例，方便用户对天翼云媒体存储域名有全面的了解。

域名类型	域名结构	说明	协议类型
区域域名	Endpoint 【示例】 gdoss.xstore.ctyun.cn	不同的区域对应各自的域名，即各区域的终端节点。各区域的终端节点详情请参见 资源池与区域节点 。	HTTPS HTTP
桶访问域名	BucketName.Endpoint 【示例】 bucketname.gdoss.xstore.ctyun.cn	桶创建成功后，可以使用桶访问域名来访问。用户可以根据访问域名结构自行拼接，也可以通过在管理控制台或 XstorBrowser 上获取桶基本信息。	HTTPS HTTP
对象访问域名	BucketName.Endpoint/	对象上传到桶中后，可以使用	HTTPS



域名类型	域名结构	说明	协议类型
	ObjectName 【示例】 bucketname.gdoss.xstor e.ctyun.cn/image.jpg	对象访问域名来访问桶中的指定对象。用户可以根据访问域名结构自行拼接，也可以通过在管理控制台或 XstorBrowser 查看对象属性获取。	HTTP

存储桶 (Bucket)

对象存储桶是用于存储对象 (Object) 的容器，所有的对象都必须隶属于某个存储桶。用户可以设置和修改存储桶属性用来控制地域、访问权限、生命周期等，这些属性设置直接作用于该存储桶内所有对象，因此用户可以通过灵活创建不同的存储桶来完成不同的管理功能。

- 同一个存储桶的内部是扁平的，没有文件系统的目录等概念，所有的对象都直接隶属于其对应的存储桶。
- 每个用户可以拥有多个存储桶。
- 每个桶都有自己的访问权限、所属区域等属性，用户可以在不同区域创建具有不同访问权限的存储桶，满足来自不同场景的访问需求。
- 存储桶的名称在媒体存储同一区域内必须是唯一的，一旦创建之后无法修改名称。
- 存储桶内部的对象数目没有限制。

对象/文件 (Object)

对象是存储数据的基本单元。对象由元信息 (Object Meta)，用户数据 (Data) 和文件名 (Key) 组成。另外，对象还包括对象元信息，对象元信息是一对键值对，表示了对象的一些属性，比如最后修改时间、大小等信息，同时用户也可以在元信息中存储一些自定义的信息。

文件可以是文本、图片、音频、视频等，用户可以上传、下载、删除和共享 Object。



1.7 资源池与区域节点

下表主要列举目前媒体存储支持对象存储协议接入的资源池名称、区域编码以及区域节点的对应关系（按照资源池名称拼音顺序排序），以及公测功能的支持情况一览。

资源池	区域 ID	区域节点	图片处理	视频帧截取	存储桶	版本控制	服务端复制	合流加密	自保留	规范义域	桶签名	事件通知	日志储	告警知	镜像理	桶回源	文件解压	SST	主账号	修改对	继承
安徽资源池 1 区	0551001	ahoss.xstore.ctyun.cn									√							√	√		
安徽资源池 9 区	0551009	ah9oss.ctyunxs.cn	√		√	√			√	√	√							√	√		
重庆资源池 1 区	0230001	cqoss.xstore.ctyun.cn			√						√				√			√	√		
重庆资源池 4 区	0230004	cq4oss.ctyunxs.cn	√		√			√	√								√	√	√		
重庆资源池 11 区	0230011	cq5oss.ctyunxs.cn	√		√			√				√	√					√	√		
福建资源池 1 区	0591001	fjoss.xstore.ctyun.cn	√			√		√			√	√	√	√			√	√	√		
甘肃资源池 1 区	0931001	gsoss.xstore.ctyun.cn		√									√					√			
甘肃白银 1 区资源池	0943001	gsbyoss.ctyunxs.cn										√	√					√	√		
甘肃定西资源池 1 区	0931002	gsdxoss.xstore.ctyun.cn										√						√			
甘肃嘉峪关资源池 1 区	0931007	gsjyoss.ctyunxs.cn										√	√					√	√		
甘肃酒泉资源池	0931005	gsjqoss.ctyunxs.cn																			



资源池	区域 ID	区域节点	图片处理	视频帧截取	存储桶	版本控制	服务端复制	合规加密	自定义签名	桶签	事件通知	日志存储	告警管理	镜像回源	桶清空	文件解压	SST	主账号	修改对	继承
1 区																				
甘肃平凉 1 区	0931008	gsploss.ctyunxs.cn																		
甘肃庆阳资源池 1 区	0931006	gsqyoss.xstore.ctyun.cn																		
甘肃张掖资源池 1 区	0931003	gszyoss.ctyunxs.cn									√						√	√		
广东资源池 1 区	0200001	gdoss.xstore.ctyun.cn	√		√					√		√	√	√			√	√	√	
广东资源池 13 区	0200013	gd5oss.ctyunxs.cn	√		√		√			√	√			√		√	√			
广西资源池 1 区	0771001	gxoss.xstore.ctyun.cn										√						√		
广西资源池 8 区	0771008	gx10oss.ctyunxs.cn	√		√		√			√	√						√	√		
贵州资源池 1 区	0851001	gzoss.xstore.ctyun.cn										√					√			
贵州资源池 11 区	0851011	gz9oss.ctyunxs.cn			√							√					√	√		
海南资源池 1 区	0898001	hioss.xstore.ctyun.cn									√		√			√	√	√	√	
海南资源池 2 区	0898005	hi3oss.ctyunxs.cn								√		√					√	√		
河北资源池 1 区	0311001	heoss.xstore.ctyun.cn	√							√			√		√		√	√		
黑龙江资源池 1	0451001	hlloss.xstore.ctyun.cn								√	√						√	√		



资源池	区域 ID	区域节点	图片处理	视频帧截取	存储桶	版本控制	服务端复制	合规加密	自定义签名	桶签通知	事件存储	日志通知	告警管理	镜像回源	桶清空	文件解压	SST 角色	主账号	修改对元数据	继承
区																				
湖北资源池 1 区	0270001	hboss.xstore.ctyun.cn									√						√	√		
湖北资源池 4 区	0270004	hb6oss.xstore.ctyun.cn									√	√					√	√		
湖北资源池 5 区	0270005	hb4oss.xstore.ctyun.cn	√								√	√					√	√		
湖南资源池 1 区	0731001	hnoss.xstore.ctyun.cn	√	√										√			√	√	√	
湖南资源池 10 区	0731010	hn5oss.xstore.ctyun.cn															√	√		
湖南资源池 11 区	0731011	hn6oss.xstore.ctyun.cn															√			
湖南资源池 12 区	0731012	hn7oss.xstore.ctyun.cn															√			
湖南资源池 13 区	0731013	hn13oss.ctyunxs.cn																		
湖南资源池 16 区	0731016	hn12oss.ctyunxs.cn	√			√		√			√						√	√		
吉林资源池 1 区	0431001	jloss.xstore.ctyun.cn					√				√						√			



资源池	区域 ID	区域节点	图片处理	视频帧截取	存储桶复帧	版本控制	服务端复制	合密	自定义保留在域名	桶签名	事件通知	日志存储	告警管理	镜像回源	桶管理	文件解压	SST	主账号	修改对元数据	继承
																			20.	
江苏资源池 10 区	0250010	js6oss.ctyunxs.cn	√		√			√			√	√					√	√		
江西资源池 1 区	0791001	jxoss.xstore.ctyun.cn			√				√		√	√					√	√	√	
江西资源池 4 区	0791004	jx6oss.ctyunxs.cn	√		√			√			√	√					√	√		
辽宁资源池 1 区	0240001	lnoss.ctyunxs.cn	√		√	√		√			√	√					√			
内蒙古资源池 1 区	0471001	nmosss.xstore.ctyun.cn										√		√			√	√		
内蒙古资源池 11 区	0471011	nm8oss.ctyunxs.cn	√		√			√			√	√					√	√		
宁夏资源池 1 区	0951001	nxoss.xstore.ctyun.cn		√						√							√	√		
青海资源池	0971	qhoss.xstore.ctyun.cn								√										
青海资源池 2 区	0971002	qh3oss.xstore.ctyun.cn	√																	
青海资源池 3 区	0971003	qh4oss.xstore.ctyun.cn								√		√					√	√		
山东资源池 2 区	0531002	sdoss.ctyunxs.cn	√		√	√		√			√	√					√	√		
山西资源池 1 区	0351001	sxoss.xstore.ctyun.cn	√									√					√			
山西资源池 2 区	0351002	sx3oss.ctyunxs.cn	√		√			√			√	√					√	√		



资源池	区域 ID	区域节点	图片处理	视频帧截取	存储桶	版本控制	服务端复制	合规加密	自定义保留在密	桶签名	事件通知	日志存储	告警管理	镜像回源	桶清理	文件解压	SST 角色	主账号	修改对元数据	继承 b2c et20
陕西延安资源池 1 区	0290005	snyaooss.xstore.ctyun.cn								√							√	√		
陕西资源池 1 区	0290001	snoss.xstore.ctyun.cn										√					√			
上海资源池 1 区	0210001	shoss.xstore.ctyun.cn	√	√						√							√	√	√	
四川资源池 1 区	0280001	scoss.xstore.ctyun.cn								√		√					√	√		
天津资源池 1 区	0220001	tjoss.xstore.ctyun.cn										√					√			
天津资源池 2 区	0220002	tj3oss.ctyunxs.cn	√		√			√			√	√					√	√		
西藏资源池 1 区	0891001	xzoss.xstore.ctyun.cn							√		√	√			√		√	√	√	
新疆资源池 1 区	0991001	xjoss.ctyunxs.cn															√	√		
云南资源池 1 区	0871001	ynoss.xstore.ctyun.cn								√		√	√				√			
浙江资源池 6 区	0571006	zj4oss.ctyunxs.cn	√		√						√	√					√	√		



2 计费说明

2.1 计费概述


计费方式

媒体存储为按需计费模式，即按实际使用的用量以及时长收费，以“小时”为单位，在每个结算周期生成账单并从账户中扣除相应费用。

具体计费说明可参考 [按需计费](#)。

计费组成

媒体存储计费项由存储费用、请求费用、流量费用组成，如下图所示。



产品定价

媒体存储产品定价信息可参考 [计费项](#) 说明。

费用账单

您可以在“费用中心 > 账单管理”模块查看与媒体存储相关的流水和明细账单，以便了解您的消费情况。具体可参考：[账单管理](#)。

欠费

在按需计费的模式下帐号的余额不足即为欠费，欠费后天翼云媒体存储服务会自动停止，需要及时充值。详细介绍请参见[欠费说明](#)。

停止计费

按需计费模式下，当媒体存储中存储的数据不再使用时，可以将他们删除，从而避免继续收费。



计费周期

系统以“小时”为单位统计实际用量（单位取整点区间，如 8:00-9:00），根据实际用量生成话单并结算扣费。

账单出账时间通常在当前计费周期结束后，具体出账时间以系统为准。具体各计费项计费周期说明可参考：[计费项](#)。



2.2 计费项

存储费用

在使用媒体存储时，存储费用按实际使用的存储容量和时长收费。

说明

如果需要计算每小时产生的费用，则需要将资源单价转换为以小时计费。如标准存储单价为 0.1 元/GB/月，则每小时的单价为 $=0.1 \text{ 元}/\text{GB}/\text{月}/(1/24/30)=0.000139 \text{ 元}/\text{GB}/\text{小时}$ 。

计费项	含义	适用的计费模式	计费周期	价格
标准型存储空间	媒体存储中，标准型存储数据所占用的存储空间容量。	按需	按小时计费	0.1 元/GB/月
低频型存储空间	媒体存储中，低频型存储数据所占用的存储空间容量。	按需	按小时计费	0.08 元/GB/月

流量费用

在使用媒体存储时，产生的数据流的累计值，包括公网流出流量、内网流出流量、公网流入流量、内网流入流量、CDN 回源流量。

服务会根据实际产生的流量计算流量费用。

计费项	含义	适用的计费模式	计费周期	价格
公网流出流量	数据通过互联网从媒体存储传输到客户端产生的流出流量。 根据存储类型的不同，区分标准型公网流出流量、低频型公网流出流量。	按需	按小时计费	标准型：0 元/GB 低频型：0.4 元/GB
内网流出流量	数据通过内网从媒体存储传输到客户端产生的流出流量。	-	-	免费
公网流入流量	数据通过互联网上传到媒体存储所产生的流入流量。	-	-	免费
内网流入流量	数据通过内网上传到媒体存储所产生的流入流量。	-	-	免费



计费项	含义	适用的计费模式	计费周期	价格
CDN 回源流出流量	数据从媒体存储传输到天翼云 CDN 所产生的回源流量。 温馨提示：如您使用天翼云 CDN，需要在源站配置中，选择【媒体存储源站】，此配置下产生的回源流量会按照 CDN 回源流量进行计费。如您选择【IP 或域名】，产生的回源流量将按照公网下行流量计费。	按需	按小时计费	0.15 元/GB

请求费用

在使用媒体存储时，会产生调用 API 各种请求，服务会根据实际产生的次数收取费用。

计费项	含义	适用的计费模式	计费周期	价格
请求费用	按照发送到媒体存储的请求指令次数进行计算，实际上每调用一次 API 都计算一次请求次数。 根据存储类型的不同，区分标准型请求费用、低频型请求费用。	按需	按小时计费	标准型：0.01 元/万次 低频型：0.1 元/万次



2.3 按需计费

计费说明

媒体存储为按需计费模式，即按实际使用的用量以及时长收费，以“小时”为单位，在每个结算周期生成账单并从账户中扣除相应费用。

✧ 说明

- 如果需要计算每小时产生的费用，则需要将资源单价转换为以小时计费。如标准存储单价为 0.1 元/GB/月，则每小时的单价为 $=0.1 \text{ 元/GB/月}/(1/24/30)=0.000139 \text{ 元/GB/小时}$ 。
- 存储空间、流出流量单位进制为 1024，即 $1024\text{MB}=1\text{GB}$ ，以此类推。

计费周期

系统以“小时”为单位统计实际用量（单位取整点区间，如 8:00-9:00），根据实际用量生成话单并结算扣费。

账单出账时间通常在当前计费周期结束后，具体出账时间以系统为准。

计费公式

费用的计算公式为：费用 = 存储空间费用单价 \times 使用量 + 公网流出流量单价 \times 使用量 + 请求费用单价 \times 使用量。

产品定价

媒体存储产品定价信息可参考 [计费项](#) 说明。

用量统计

媒体存储各计费项的计费用量统计方式说明：

计费项	用量统计方式
存储空间	服务每 5 分钟生成一个统计点，统计一次当前存储空间用量数据；一个计费周期内总共生成 12 个统计点。 统计完成后，取 12 个统计点的数据平均值作为该计费周期的存储用量数据进行计费。
流出流量	根据计费周期内所使用的流出流量总和进行计费。



计费项	用量统计方式
请求次数	根据计费周期内所使用的请求次数总和进行计费。

停止计费

按需计费模式下，当媒体存储中存储的数据不再使用时，可以将他们删除，从而避免继续收费。删除数据操作可具体参考：[删除 Bucket](#)。

计费案例

用户 A 在 2023 年 6 月 1 日 8:00~9:00 的计费周期内，标准型存储空间的计费用量为 1000GB，并且产生了 20GB 的公网下行流量费用和 10000 次请求次数。则用户 A 在此计费周期内的费用如下：

- 存储费用=1000GB * (0.1 元/GB/月/(1/24/30)) = 0.139 元
- 流出流量费用=20GB * 0 元/GB = 10 元
- 请求次数费用=10000 次 * 0.01 元/万次 = 0.01 元



2.4 欠费说明

欠费原因

在按需计费的模式下帐号的余额不足，欠费后，可能会影响服务的正常运行，请及时充值。

欠费停服说明

- 欠费后天翼云媒体存储服务会自动停止。
- 欠费期间，您所占用的存储空间资源仍会继续扣费，因此欠费余额会累计。
- 如果您在 15 天内充值补足欠款，服务会自动启用。
- 当欠费超过 15 天，将视为您主动放弃该服务，您保存在天翼云媒体存储系统的全部数据将会被销毁，销毁后数据不可恢复。因此请您及时关注账户余额并及时续费以保证您的服务不受到影响。
- 若您确认不再使用天翼云媒体存储服务，请务必及时删除存储于媒体存储上的数据。



避免和处理欠费

欠费后需要及时充值，详细操作请参见[余额充值](#)。

按需计费模式下，若存储在媒体存储的数据不再使用，您可以将他们删除，以免继续扣费。

续费说明

请在 15 天内充值补足欠款并保证帐号中的余额充足，详细操作请参见[余额充值](#)。



2.5 特殊计费场景

通过天翼云 CDN 访问媒体存储

将媒体存储作为天翼云 CDN 加速的源站，在使用过程中，费用将由媒体存储和天翼云 CDN 分别收取。

使用过程中的流量示意图如下：



各计费项说明如下表：

费用收取方	计费项	计费说明
媒体存储	CDN 回源流量	数据从媒体存储传输到天翼云 CDN 所产生的回源流量。 温馨提示：如您使用天翼云 CDN，需要在源站配置中，选择【媒体存储源站】，此配置下产生的回源流量会按照 CDN 回源流量进行计费。如您选择【IP 或域名】，产生的回源流量将按照公网下行流量计费。
天翼云 CDN	CDN 流量/带宽	用户访问天翼云 CDN 节点而产生的流出流量或带宽，具体计费可参考 CDN 计费概述 。

存储桶复制

如用户使用存储桶复制功能，将产生存储容量、流入流量等计费用量，具体说明如下表：

产生用量类别	详细说明
公网上传流量	数据从源桶向目的桶复制数据，会产生公网上行流量。目前公网上行流量免费。
请求次数	服务进行复制的过程中，会产生上传对象的请求，在按需计费模式下，这部分请求会按照次数计算费用，具体参考 计费项 。
存储费用	数据复制后，会在目的桶产生存储空间，因此会产生存储空间费用。存储空间计费可参考 计费项 。



3 快速入门

3.1 入门流程

本教程将指引用户快速了解、使用媒体存储。

登录控制台

1. 注册并登录[天翼云](#)，需完成实名认证。
2. 通过【产品-视频-视频服务】进入[媒体存储产品详情页](#)，点选“立即开通”。
3. 进入媒体存储产品开通页，点击“立即开通”。
4. 进入[媒体存储控制台](#)页面，点选“订购管理”，点击【新增存储区域】进行新增存储区域操作。

说明

- 天翼云官网目前仅支持对象存储（标准型）能力的按需计费开通，其它能力（如文件存储、块存储等）暂不面向线上预付费客户开放。
- 目前天翼云官网仅支持开通海南资源池 2 区。
- 目前仅通过天翼云门户订购的用户可通过控制台新建存储区域，非自助开通的用户无此按钮。
- 如资源池售罄，或用户需开通其他产品类型或存储类型，可联系客户经理或天翼云客服进行开通。

使用对象存储

对象存储使用可参考以下入门流程：

1. 如用户通过 XstorBrowser、API 或 SDK 访问对象存储，需先获取访问密钥，具体操作可参考：[密钥管理](#)。
2. 如用户通过 XstorBrowser 访问媒体存储时，用户需指定区域节点访问。具体可参考：[资源池与区域节点](#)。
3. 进行创建存储桶操作，支持多种使用方式，具体操作可参考：[创建存储桶](#)。
4. 完成创建存储桶后，即可进行上传对象操作，具体可参考：[上传对象](#)。



5. 下载对象，支持通过控制台、API、SDK 等方式下载对象，具体可参考：[下载对象](#)。
6. 对象存储支持多种访问方式进行访问获取对象，具体可参考：[访问方式](#)。

使用块存储

块存储使用可参考以下入门流程：

1. 通过块空间列表，进行新建块空间操作。具体操作可参考：[新建块空间](#)。
2. 通过控制台查看块空间详情，获取挂载信息用以后续的挂载操作，具体操作可参考：[块空间管理](#)。
3. 对块空间进行挂载操作，根据不同的操作系统，可参考如下的挂载说明：
 - [Linux 主机挂载](#)。
 - [Windows 主机挂载](#)。

使用文件存储

文件存储使用可参考以下入门流程：

1. 通过文件空间或文件系统列表，进行新建文件空间操作。具体操作可参考：[新建文件空间](#)。
2. 通过控制台查看挂载点详情，获取挂载信息用以后续的挂载操作，具体操作可参考：[挂载点管理](#)。
3. 对块空间进行挂载操作，根据不同的操作系统，可参考如下的挂载说明：
 - [NFS 协议挂载](#)。
 - [CIFS 协议挂载](#)。
 - [SMB 协议挂载](#)。



3.2 订购指引

订购须知

- 天翼云门户目前仅支持媒体存储中标准型对象存储能力的按需计费开通，其它能力（如文件存储、块存储等）暂不面向线上预付费客户开放。
- 存储区域：目前支持海南资源池 2 区。

开通流程

说明

预付费客户订购媒体存储，需具备已通过实名认证的天翼云账号且确保现金余额+可用信用额度+通用代金券不低于 100 元。

- 登录[天翼云官网](#)。
- 进入[媒体存储产品详情页](#)，点选“立即开通”。

The screenshot shows the Wing Cloud Media Storage product page. At the top, there's a navigation bar with links like '活动', '惠享智算', '产品', '解决方案', etc. Below the navigation is a search bar and a '免费注册' (Free Registration) button. The main content area has a title '媒体存储'. It features several sections: '数据持久可用' (Data Durability), '冷热分级存储' (Cold/Hot Tiered Storage), '大容量高性能' (High Capacity High Performance), and '媒体服务集成' (Media Service Integration). Each section contains descriptive text and small icons. A prominent red circle highlights the '立即开通' (Launch Now) button, which is located in the '立即开通' (Launch Now) section of the page.

- 进入媒体存储产品开通页，勾选“我已阅读，理解并接受《天翼云媒体存储系统服务协议》”，点击“立即开通”。



开通翼云媒体存储

(订购说明) 媒体存储目前仅支持标准型的存储服务套餐开通。其他产品类型与存储类型暂不支持自动开通,如有需要,请致电服务热线:400-810-9999。

产品名称: 媒体存储

*产品类型: 标准存储

*存储类型: 标准型

*计费类型: 按需计费
了解计费详情

存储容量
存储类型: 标准型
存储容量 (元/GB/月)

总计容量
存储类型: 标准型
存储容量 (元/GB/月)

我已阅读、理解并接受《翼云存储开通服务条款》

4. 在跳转的订单页面完成支付, 订单状态为【已完成】 , 即成功开通媒体存储。

操作中心

订单号 2025-10-20-10:36:47

待支付 订单金额 ￥0.00

订单状态: 待支付
创建时间: 2025-10-20 10:36:47
更新时间: 2025-10-20 10:36:47

商品列表

商品名称	配置详情	订购数量	金额 (元)
商品名称: 翼云存储(标准型)	存储类型: 标准型 产品类型: 标准存储 计费类型: 按需计费	订购数量: 1 订购方式: 按需计费	金额 (元): 0.00元

支付方式: 银行卡
账户余额 (元): 0.00元
代扣银行卡 (元): 0.00元
代扣余额 (元): 0.00元
优惠券 (元): 0.00元
订单费用 (元): 0.00元
账户余额 (元): 0.00元
代扣费 (元): 0.00元
优惠券 (元): 0.00元
账户余额 (元): 0.00元

5. 访问媒体存储控制中心: 进入[媒体存储产品详情页](#), 点选“管理控制台”。

活动 惠享智算 产品 解决方案 应用商城 定价 合作伙伴 开发者 支持与服务 了解翼云

媒体存储

媒体存储面向海量视频、图片及其他非结构化数据存取与数据处理场景, 提供弹性灵活、安全可靠、高性价比的云服务。

多款云产品免费试用, 快来开启云上之旅 >

数据持久可用
服务可用性可达99.99%, 数据持久性高达99.999999999%

冷热分级存储
提供多档存储资源, 生命周期策略实现不同热度数据的流动, 有效节省存储开销

大容量高性能
提供多档存储资源, 生命周期策略实现不同热度数据的流动, 有效节省存储开销

媒体服务集成
推荐搭配智能视图服务、云点播和CDN加速等云服务, 轻松获得安防、视频转码和内容分发等能力




6. 进入控制台页面后，点选“订购管理”，点击【新增存储区域】进行新增存储区域操作。

注意：目前仅通过天翼云门户订购的用户可通过控制台新建存储区域，非自助开通的用户无此按钮。



7. 区域新增完成后，点选【对象存储】菜单，即可开始使用对象存储服务。具体可参考：[控制台使用指南-对象存储](#)。





3.3 控制台快速入门

3.3.1 登录控制台

功能说明

媒体存储提供简单易用的 Web 控制台页面，用户可通过天翼云官网进入产品控制台，或直接通过控制台链接直接进入控制台。

方式一

1. 在天翼云官网，用天翼云账号登录后，在头部导航栏选择【产品-视频-视频服务-媒体存储】。

The screenshot shows the Tianyi Cloud homepage with the navigation bar at the top. Under the 'Products' section, 'Video Services' is selected, which then leads to the 'Media Storage' product page. The 'Media Storage' icon is highlighted with a red oval.

2. 进入媒体存储产品详情页，点击【管理控制台】。

The screenshot shows the 'Media Storage' product detail page. At the top, there is a 'Management Console' button, which is circled in red. Below it are other buttons for 'Product Documentation' and 'Launch Now'. To the right, there is a 'Quick Entry' section with four buttons: 'Price Calculator', 'Quick Start', 'Best Practices', and 'Frequently Asked Questions'. A pink banner at the bottom encourages users to try multiple cloud products for free.

方式二

可通过媒体存储控制台链接直接进入，点击 [控制台链接](#) 进入。



3.3.2 对象存储

3.3.2.1 使用流程

使用流程

媒体存储控制台提供常见的基础操作，如创建存储桶，上传对象、下载对象等。

控制台使用对象存储流程如下：



- 登录控制台：具体登录方式可参考 [登录控制台](#)。
- 创建存储桶：控制台创建 Bucket 操作可参考 [创建存储桶](#)。
- 上传对象：控制台上传对象操作可参考 [上传对象](#)。
- 下载对象：控制台下载对象可参考：[下载对象](#)。

相关文档

如需了解更多控制台操作，可参考：[控制台指南](#)。

3.3.2.2 创建存储桶

功能说明

媒体存储控制台提供创建存储桶操作，用户可通过控制台便捷地完成操作。

在上传文件（Object）之前，需要创建一个用于存储文件的存储空间（Bucket）。存储空间具有各种配置属性，包括访问权限、生命周期等。

前提条件

- 已注册天翼云账号。
- 已开通媒体存储并创建存储区域。具体可参考：[订购指引](#)。

Bucket 命名规范

- 长度范围为 3~63 个字符。
- 支持小写字母、数字和短划线（-）。
- 必须以小写字母或数字作为开头和结尾。



操作步骤

1. 登录进入媒体存储控制台,进入【对象存储-Bucket 列表】菜单,点击【新建 Bucket】。
2. 单击【新建 Bucket】后,在弹窗填写名称、区域并选择权限,点击【保存】完成 Bucket 的新建。

配置参数

参数	参数说明
Bucket 名称	长度范围为 3~63 个字符。 支持小写字母、数字和短划线 (-)。 必须以小写字母或数字作为开头和结尾。
存储区域	根据已开通的存储区域,选择存储桶所属存储区域。创建存储桶成功后,存储区域无法变更。
权限	私有: 只有该 Bucket 的拥有者或被授权者可以对该存储桶内的对象进行读写操作。 公共读: 可以通过匿名身份直接读取您 Bucket 中的数据,存在较高的安全风险,不推荐此配置,建议您选择私有。 公共读写: 可以通过匿名身份直接读取/写/删除您 Bucket 中的数据,存在较高的安全风险,不推荐此配置,建议您选择私有。
服务端加密方式	选择服务端加密方式,表示上传 Object 时进行加密的方式,可选【无】或【XOS 完全托管】。目前仅部分资源池支持此能力,具体可参考 服务端加密 。

相关文档

更多关于存储桶以及存储桶操作介绍,可参考: [存储桶](#)。

3.3.2.3 上传对象

功能说明

媒体存储控制台提供上传对象操作,用户可通过控制台便捷地完成操作。



◇ 注意

- 未开启版本控制的情况下，如果上传的文件与已有文件同名，则覆盖已有文件。
- 桶没有开启多版本控制功能时，对象删除后不可恢复。
- 控制台支持批量上传文件，单次最多支持 100 个文件上传。
- 控制台上传对象单文件大小最大支持 5GB。

前提条件

已完成创建存储桶操作，具体可参考[新建 Bucket](#)。

对象命名规范

- 使用 UTF-8 编码。
- 命名长度范围为 1~1023 字节。

◇ 说明

- 推荐可用于文件名字符集为[0-9a-zA-Z]、感叹号!"!"、左括号"("、右括号")"、连字符"-"、下划线"_"、星号"*"、单引号'''、句号"."。
- 如果上传的对象名带有中文，在访问或请求这个对象时中文部分将会按照 URL Encode 规则把中文转换为百分号编码。

上传对象

1. 登录控制台后，首先需要选择存储区域和当前 Bucket，之后点击【上传文件】。
2. 在弹窗指引，选择文件 ACL，并根据需要进行对象属性修改。
3. 可通过“设置对象属性”，为对象添加自定义的元数据属性，点击【添加参数】，进行自定义元数据操作。
4. 进入对象属性编辑弹窗，填写参数与参数值。
5. 点击【选择文件】按钮，在 windows 弹窗选择需要上传的文件。
6. 选择需要上传的文件后，相关文件会展示在弹窗中的文件列表。
7. 如确定上传所选文件，可点击【开始上传】按钮。
8. 可通过页面右上方【任务列表】查看上传进度。

配置参数



参数	参数说明
对象命名	1. 使用 UTF-8 编码。 2. 命名长度范围为 1~1023 字节。 3. 不能以[/]或[\]字符开头。 4. 对象名称区分大小写。
文件 ACL	1. 继承 Bucket：上传文件时，可选择继承目前 Bucket 的 ACL 配置，单个文件的读写权限按 Bucket 的读写权限为准。目前媒体存储根据资源池不同，存在 2 个版本的继承 Bucket 功能。 (1) 继承 Bucket1.0：后续 Bucket 的 ACL 发生变更，文件 ACL 暂无法同时变更。如需修改文件 ACL，需要手动修改或重新上传文件。 (2) 继承 Bucket2.0：后续 Bucket 的 ACL 发生变更，文件 ACL 会同时继承 Bucket 的 ACL。 (3) 具体支持继承 Bucket2.0 的资源池可参考： 资源池与区域节点 。 如无标记支持继承 Bucket2.0，则默认支持继承 Bucket1.0。 2. 私有：对文件的访问操作均需要进行签名验证，只有主账号或被授权者拥有该文件的读写权限，其他用户没有权限操作该文件。 3. 公共读：其余用户均可读取该文件，包括匿名用户。
存储类型	可选项为您所开通的存储类型。
设置对象属性	即对象元数据设置，根据需求选择设置参数并填写对应的参数值，支持用户自定义参数。更多对象属性说明可参考： 对象元数据 。

相关文档

更多关于对象以及对象操作介绍，可参考：[对象](#)。

3.3.2.4 下载对象

功能说明

媒体存储控制台提供下载对象操作，用户可通过控制台便捷地完成操作。



前提条件

- 已完成创建存储桶操作，具体可参考：[创建存储桶](#)。
- 已在存储桶上传对象，具体可参考：[上传对象](#)。

操作步骤

1. 选择对应的存储区域和当前 Bucket，找到需要下载的文件，点击【详情】按钮，进入对象详情页。
2. 在弹框中可以看到对象的访问 URL，可以【复制文件 URL】后进行访问，也可以直接通过【下载】下载对象。

相关文档

更多关于对象以及对象操作介绍，可参考：[对象](#)。

3.3.2.5 删除对象

功能说明

媒体存储控制台提供删除对象操作，用户可通过控制台便捷地完成操作。

前提条件

已完成新建 Bucket 操作，具体可参考 [新建 Bucket](#)。

用户控制台

1. 在文件列表找到需要操作的对象，在操作列点击【更多】，选择【删除】。
2. 确认删除该对象，则在弹窗点击【确定】，完成删除操作。在未开启多版本的情况下，删除的对象无法找回，请谨慎操作。

相关文档


快速入门主要介绍未开启版本控制的删除操作，更多关于删除对象的操作介绍，可参考：[删除对象](#)。



3.3.3 块存储

入门流程

媒体存储控制台提供新建块空间操作，用户可通过控制台便捷地完成操作。



前提条件

- 已注册天翼云账号。
- 已订购媒体存储-块存储。目前块存储暂未开放官网自助订购，如有需要，如有需要请致电服务热线：400-810-9889。
- 已登录媒体存储控制台。具体可参考：[登录控制台](#)。

创建块空间

- 登录媒体存储控制台，进入【块空间】菜单，单击【新建块】。
- 需要按照要求录入"名称"、"数量"、"初始容量"、"存储区域"、"接入网络"、"CHAP iqn"、"CHAP 用户"和"CHAP 密钥"等，点击【保存】。
- 块空间创建后，便能够在资源列表中查看到新建的块资源，等待激活成功即可连接使用。

配置参数说明

参数	填写说明
名称	长度为 4-50 个字符，只能含小写字母、数字和短横线 (-)，不能以短横线开头或结尾
数量	数量须在 100 以内，大于 1 时自动在名称后加后缀，如 name01, name02
初始容量	1GB-32TB，仅限整数输入
存储类型	选择需要创建的存储类型
存储区域	选择创建资源所在的资源池
接入网络	选择能支持的接入网络



参数	填写说明
CHAP iqn	长度为 4-32 个字符，只能含小写字母、数字和短横线 (-)，不能以短横线开头或结尾
CHAP 用户	长度为 8-32 个字符，只能含小写字母、数字和短横线 (-)，不能以短横线开头或结尾
CHAP 密钥	长度为 12-16 个字符，只能含小写字母、数字和短横线 (-)，不能以短横线开头或结尾

获取挂载信息

1. 登录控制台后，进入块空间管理列表，找到需要查看详细信息的块空间，点击【查看】按钮，即可查询该块空间的详细信息。
2. 点击后，弹窗展示相关信息，以供块空间挂载配置使用。

挂载

根据不同的操作系统，可参考如下的挂载说明：


- [Linux 主机挂载](#)。
- [Windows 主机挂载](#)。



3.3.4 文件存储

入门流程

媒体存储控制台提供新建文件空间操作，用户可通过控制台便捷地完成操作。



接入协议

媒体存储中的文件存储支持 NFS 协议与 CIFS 协议两种接入方式：

- NFS 协议主要用于 Linux 系统上的资源接入，支持主流的 NFS4 等协议。
- CIFS 协议主要用于 Windows 系统上的资源接入，支持 SMB2 以上直接接入。

前提条件

- 已注册天翼云账号。
- 已订购媒体存储文件存储。目前文件存储暂未开放官网自助订购，如有需要，如有需要请致电服务热线：400-810-9889。
- 已登录媒体存储控制台。具体可参考：[登录控制台](#)。

创建文件空间

以下操作除天津资源池 2 区、天津资源池 3 区适用

1. 进入[文件空间菜单](#)页面，在单击【新建文件系统】。
2. 录入名称、数量、容量、存储区域、接入网络、连接模式、接入协议等信息，点击【保存】完成操作。

配置参数说明

参数	填写说明
名称	长度为 4-50 个字符，只能含小写字母、数字和短横线（-），不能以短横线开头或结尾
数量	须在 100 以内的整数，大于 1 时将自动在名称后加后缀，如 name01,name02
容量	1GB-32TB，仅限整数输入



参数	填写说明
存储区域	选择创建资源所在的存储区域
接入网络	选择能支持的接入网络
连接模式	支持直连模式
接入协议	支持 NFS/CIFS 两种协议类型
账号	接入协议选择 CIFS，需要填写共享账户名，默认为 store，可自行修改
密码	接入协议选择 CIFS，需要填写共享账户密码，默认为 store，可自行修改

以下操作适用于天津资源池 2 区、天津资源池 3 区

1. 选择**文件系统-文件系统列表**菜单页面，点击【新建文件系统】。
2. 选择存储区域、存储类型，输入文件系统名称、总容量、协议类型、接入网络类型以及接入网络等内容。

配置参数说明

参数	填写说明
存储区域	选择创建资源所在的存储区域
存储类型	选择需要创建的存储类型
文件系统名称	长度为 4-50 个字符，只能含小写字母、数字和短横线（-），不能以短横线开头或结尾
总容量	需要根据订购大小填写容量，不能超过订购容量，仅限整数输入
协议类型	支持 NFS/SMB 两种协议类型
接入网络类型/接入网络	根据需求选择接入网络类型以及对应的接入网络

获取挂载信息

完成创建文件空间操作后，产品控制台提供文件空间管理功能，用户可以便捷地查看已创建的文件空间信息。



根据资源池不同，具体操作有所不用，请根据您开通的资源池参考相关操作。具体可参

考：[文件空间管理](#)。

挂载

根据不同的文件存储协议，可参考如下的挂载说明：

- [NFS 协议挂载](#)。
- [CIFS 协议挂载](#)。
- [SMB 协议挂载](#)。




3.3.5 XstorBrowser 快速入门

3.3.5.1 使用流程

使用流程

XstorBroswer 是媒体存储提供图形化管理工具，通过此工具可完成常见的基础操作，如创建存储桶，上传对象、下载对象等。

XstorBroswer 使用对象存储流程如下：



步骤参考

- 获取访问密钥：通过 XstorBrowser 访问媒体存储时，需要通过账号的访问密钥，即 AK/SK 进行登录鉴权。可参考 [获取访问密钥](#)。
- 获取区域节点：通过 XstorBrowser 访问媒体存储时，用户需指定区域节点访问。可参考 [获取区域节点](#)。
- 下载并登录工具：通过 XstorBrowser 访问媒体存储前，用户需提前下载并安装对应的工具包，并且完成登录操作。可参考 [下载并登录工具](#)。
- 进行创建存储桶操作，支持多种使用方式，具体操作可参考：[创建存储桶](#)。
- 上传对象：XstorBrowser 提供上传对象操作，用户可将本地文件上传至 XstorBrowser。可参考 [上传对象](#)。
- 下载对象：XstorBrowser 提供下载对象操作，用户可将文件下载到本地。可参考 [下载对象](#)。

3.3.5.2 获取访问密钥

操作说明

通过 XstorBrowser 访问媒体存储时，需要通过账号的访问密钥，即 AK/SK 进行登录鉴权。

因此在使用 XstorBrowser 前，需先提前获取访问密钥。



◆ 注意

- 媒体存储控制台仅展示存量密钥以及天翼云统一身份认证的 AccessKey 信息，如需新增或删除 AccessKey，请点击前往：[统一身份认证服务](#)（下文称 CTIAM）。
- 应安全合规要求，为进一步降低密钥泄漏风险，自 2025 年 12 月 1 日起，媒体存储将对用户控制台密钥管理展示做出以下调整：
 - 自 2025 年 12 月 1 日后订购媒体存储的新用户，请在统一身份认证服务留存信息。媒体存储控制台不提供 SecurityKey 信息查询。
 - 对于历史用户，则于 2026 年 1 月 1 日起，媒体存储控制台将不再提供 SecurityKey 查询。请及时到控制台留存存量的 SecurityKey 信息。
- 子用户的密钥展示规则跟其所属的主账号展示规则一致。

操作步骤

方法一：媒体存储控制台，可查看您原在媒体存储控制台创建的密钥和从 CTIAM 新建的密钥。

1. 登录[媒体存储控制台](#)，进入【密钥管理】页面即可查看相应的密钥信息。

方法二：CTIAM 控制台，只能查看在 CTIAM 新建的 AK/SK。

1. 登录[CTIAM 控制台](#)。
2. 点击左侧导航窗格的【用户】，在用户名对应的操作选项中点击【查看】按钮，进入用户详情页面。
3. 在【安全设置】的 Tab 页面，AccessKey 栏可查看相应的 AK 信息，并可进行新增 AccessKey 的操作。

注意事项

- 媒体存储控制台原【添加密钥】入口已关闭，您在 CTIAM 割接前创建的密钥不受影响，后续新增用户普通密钥从 CTIAM 控制台创建，CTIAM 每个用户最多只能创建 2 个密钥。
- 普通用户密钥区分 CTIAM 新增密钥和原媒体存储控制台已创建的存量密钥两种，媒体存储控制台上从 CTIAM 同步过来的 AK/SK，不能执行删除、禁用操作。



- 普通密钥禁用后可以启用，启用状态可以禁用，2种状态下均可删除。
- 普通密钥禁用后将无法继续使用通过 AWS S3 标准 API 或媒体存储 SDK 进行访问访问对象存储。
- 媒体存储支持用户同时使用多个区域，密钥操作也是在所有区域均会生效，当某个区域操作失败时可以通过“刷新”功能进行重试，直至所有区域均同步成功。

3.3.5.3 获取区域节点

操作说明

通过 XstorBrowser 访问媒体存储时，用户需指定区域节点访问。

因此在使用 XstorBrowser 前，需先提前获取区域节点。

通过控制台获取

- 登录媒体存储控制台，进入【对象存储-Bucket 列表】菜单。
- 选择需要查看基础信息的存储桶，并点击【基础配置】页签。
- 在基本配置中可以看到该 Bucket 所在区域节点的 Endpoint 信息。

域名类型	EndPoint (地域节点)	Bucket 域名	HTTPS
外网访问	gdoss.xstore.ctyun.cn	gdoss.xstore.ctyun.cn	支持
ECS上的经典网络访问(内网)	100.125.100.29	100.125.100.29	不支持

通过资源池与区域节点获取

可通过 [资源池与区域节点](#) 获取媒体存储各区域节点信息。

3.3.5.4 下载并登录工具

操作说明

通过 XstorBrowser 访问媒体存储前，用户需提前下载并安装对应的工具包，并且完成登录操作。



下载 XstorBrowser

针对不同操作系统，XstorBrowser 下载地址如下表所示：


支持平台	下载地址
Windows x64	xstor-browser-1.0.6-win.exe
MacOS	xstor-browser-1.0.6-mac.dmg

安装 XstorBrowser

- 1.单击 XstorBrowser 工具的下载链接下载该工具。
- 2.解压下载的软件包。
- 3.运行 XstorBrowser 安装包，完成 XstorBrowser 工具安装。
- 4.在开始菜单或者桌面快捷方式中双击 XstorBrowser，即可运行 XstorBrowser 工具。

登录 XstorBrowser

安装图像化管理工具 XstorBrowser 后，打开登陆界面界面，填写账号别名，Access Key ID、Secret Access Key 以及 EndPoint 信息。



登录参数说明：

参数	说明
账号别名	用户可为登录 XstorBrowser 的账号进行自定义账号别名，账号别名仅作为 XstorBrowser 的账号管理，便于记忆，不参与访问鉴权。



参数	说明
AK/SK	AK：指 Access Key ID 或 Access Key，即访问密钥 ID，与私有访问密钥关联的唯一标识符；一个访问密钥 ID 对应一个用户，一个用户可以同时拥有 5 个访问密钥 ID。访问密钥 ID 和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。 SK：指 Secret access Key，即私有访问密钥，与访问密钥 ID 结合使用，对请求进行加密签名，标识发送方，防止请求信息被篡改。 通过 XstorBrowser 访问媒体存储时，需要通过账号的访问密钥，即 AK/SK 进行登录鉴权。可参考 获取访问密钥 。
EndPoint	通过 XstorBrowser 访问媒体存储时，用户需指定区域节点访问。可参考 获取区域节点 。 EndPoint 填写需要以 http(s)开头。

3.3.5.5 创建存储桶

操作说明

XstorBrowser 支持创建存储桶，用户可通过本工具快速完成相关操作。

Bucket 命名规范

- 长度范围为 3~63 个字符。
- 支持小写字母、数字和短划线 (-) 。
- 必须以小写字母或数字作为开头和结尾。

操作步骤

1. 登录 XstorBrowser。可参考 [下载并登录工具](#)。
2. 点击左上角【...】，找到【创建桶】按钮。



3. 在弹窗输入桶名称，点击【确定】完成操作。

相关文档

更多关于存储桶以及存储桶操作介绍，可参考：[存储桶](#)。

3.3.5.6 上传对象

操作说明

XstorBrowser 提供上传对象操作，用户可将本地文件上传至 XstorBrowser。

对象命名规范

- 使用 UTF-8 编码。
- 命名长度范围为 1~1023 字节。

说明

- 推荐可用于文件名字符集为[0-9a-zA-Z]、感叹号!"!"、左括号"("、右括号")"、连字符"-"、下划线"_"、星号"*"、单引号""、句号"."。
- 如果上传的对象名带有中文，在访问或请求这个对象时中文部分将会按照 URL Encode 规则把中文转换为百分号编码。

操作步骤

1. 登录 XstorBrowser 后，首先选择目标桶，然后点击【上传文件】按钮。
2. 在弹窗中点击【选择文件】或【选择文件夹】按钮。



3. 在弹出文件选择框中，进入到需要上传文件的本地目录路径，然后勾选需要上传的文件或文件夹，点击【打开】或【选择文件夹】按钮，相关文件会展示在弹窗中的文件列表。
4. 请根据对话框中的文字提示，并结合自身实际需求设置对象 ACL。
5. 支持设置对象属性，为待上传的文件添加自定义的元数据。点击【设置】按钮，进入对象属性编辑弹窗，填写自定义元数据名称与具体的元数据值，然后点击【确定】按钮。
6. 确认需要上传的文件和参数设置无误，点击【确定】按钮后，所选的文件将开始从本地设备上传到媒体存储，请耐心等候文件上传完成。
7. 文件上传完成，将会存储在目标桶，您可以进行下一步的操作，如重命名、分享等。



相关文档

更多关于对象以及对象操作介绍，可参考：[对象](#)。

更多关于 XstorBrowser 操作说明，可参考：[上传文件或文件夹](#)。



4. 用户指南

4.1 使用方式

媒体存储提供多种使用方式，用户可根据需求选择不同的方式管理资源。

工具	描述	使用方式	参考文档
控制台	媒体存储提供 WEB 页面控制台，用户可进行直观、便捷的操作。	使用 WEB 页面访问用户控制台，通过帐号和密码登录认证身份，即可访问您的全部资源。可参考： 登录控制台 。	控制台指南
XstorBrowser	XstorBrowser 为图形化管理界面，支持对象存储的操作，用户可通过 XstorBrowser 完成一些简单的管理操作。	下载 XstorBrowser 工具，安装成功后，打开登陆界面，填写账号别名、Access Key ID、Secret access key 以及 EndPoint 信息，登录成功即可使用。可参考： 下载和安装 XstorBrowser 和 登录 XstorBrowser 。	XstorBrowser
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，以便开发者快速接入媒体存储。	安装 SDK，环境准备，在初始化阶段设置访问密钥（AK/SK）、EndPoint。具体使用方式可参考： SDK 概览 。	SDK 概览
原生接口	媒体存储提供一套原生接口供客户调用，目前已支持全局资源池。	原生接口接入，具体可参考： 认证鉴权（原生接口） 。	API 概览



4.2 访问规则

区域节点

区域节点，即 Endpoint，是媒体存储为每个存储区域提供一个区域节点，即为该区域的访问域名，不同存储区域的访问域名不同。

用户在某一存储区域创建存储桶后，可以通过 BucketName.Endpoint 的方式访问，其中 BucketName 为桶名称，Endpoint 为桶所在存储区域的访问域名。

域名类型	域名结构	示例	说明	协议类型
地域节点	Endpoint	fjoss.xstore.ctyun.cn	存储区域的访问域名。	HTTPS HTTP
桶访问域名	BucketName.Endpoint	examplebucket.et.fjoss.xstore.ctyun.cn	桶的访问域名，可以按照域名结构构造或查看控制台 Bucket 域名。	HTTPS HTTP
对象访问域名	BucketName.Endpoint/Obj ectName	examplebucket.et.fjoss.xstore.ctyun.cn/object	访问桶中的指定对象的域名，可以按照域名结构构造或查看控制台对象详情中的 URL。	HTTPS HTTP
自定义域名	已通过工信部备案的域名	-	为桶配置用户自定义的域名，通过用户自定义的域名访问桶。如需使用 HTTPS，需关联对应的证书。	HTTPS HTTP



使用说明

用户向媒体存储的资源发起访问请求时，必须带上该资源所在地域的 Endpoint。

假设用户存储桶 examplebucket 所属存储区域为福建资源池 1 区 (fjoss) , 其对应的桶访问域名为 examplebucket.fjoss.xstore.ctyun.cn, 获取该桶的桶信息示例如下：

请求示例

```
GET /v1/examplebucket?bucketInfo HTTP/1.1  
Host: fjoss.xstore.ctyun.cn  
Date: Wed, 28 Oct 2023 09:32:00 GMT  
Authorization: authorization string
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200  
x-oss-request-id: 534B371674E88A4D8906****  
Date: Sat, 12 Sep 2015 07:51:28 GMT  
Connection: keep-alive  
Content-Length: 531  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<BucketInfo>  
  <Bucket>  
    <CreationDate>2023-04-12T04:38:15.689Z</CreationDate>  
    <ExtranetEndpoint>fjoss.ctyun.1store</ExtranetEndpoint>  
    <Name>examplebucket</Name>  
    <Owner>  
      <ID>test</ID>  
      <DisplayName>test</DisplayName>  
    </Owner>
```



```
<AccessControlList>  
    <Grant>private</Grant>  
</AccessControlList>  
</Bucket>  
</BucketInfo>
```

公网访问

媒体存储中，对象存储支持公网访问。

用户通过公网向媒体存储上传对象，产生的公网流入流量是免费的。如用户或其他匿名用户通过公网向媒体存储下载对象，则产生公网流出流量是按需计费的。具体可参考：[计费项](#)。

通过公网访问资源可以按照如下 URL 的格式进行拼接：
Protocol://[BucketName.]Endpoint[/ObjectName][?Param]，也可通过控制台或者 XstorBrowser 获取。

URL 各参数说明属下：

参数	描述	是否必选
Protocol	请求协议类型，包括 HTTP、HTTPS。	是
BukcetName	请求的桶名。	是
Endpoint	请求资源所在的地域节点。	是
ObjectName	请求的对象名。	否
Param	请求附加的参数。	否

例如，通过公网访问福建资源池 1 区 (fjoss) 桶 examplebucket 中的对象 object 的 URL 地址为：https://examplebucket.fjoss.xstore.ctyun.cn/object

内网访问

当用户同时开通了天翼云云主机服务和媒体存储后，可通过天翼云的内部通信网络访问存储资源，产生的内网访问的流入、流出流量都是免费的。



用户可通过在云主机配置媒体存储公网域名+媒体存储内网 hosts 文件解析进行内网访问。



4.3 访问方式

媒体存储- 对象存储支持多种访问方式，包括：通过永久密钥访问、通过临时密钥访问、通过临时 URL 访问。

通过永久密钥访问

对象存储支持认证请求与匿名请求。匿名请求通常用于需要公开访问的场景。认证请求通过永久访问密钥授权后才可以进行访问。永久访问密钥包括 AK 和 SK。AK 可唯一标识媒体存储的用户，媒体存储根据 AK/SK 确认请求者身份，并进行权限检查。

用户可通过天翼云统一身份认证服务创建永久访问密钥（AK/SK）。具体可参考：[密钥管理](#)。

通过临时密钥访问

媒体存储支持 STS 角色管理，用户通过 STS，可以给其他用户授予一个临时密钥，其他用户可在有效时间内，通过该临时密钥访问对应的媒体存储资源。

通过临时密钥访问，可避免永久密钥泄露，使访问更加安全可靠。

- 创建 STS 角色可参考：[STS 角色管理](#)。
- SDK 使用 STS 临时凭证访问，可从 [SDK 概览](#)页面选择进入对应的开发指南查阅。
- STS 临时凭证的实践应用，可参考 [移动应用使用临时凭证直传](#)。

通过临时 URL 访问对象存储

媒体存储支持通过临时 URL 将对象分享其他用户（包括匿名用户）访问，所有临时 URL 都存在有效期，其他用户可在有效期内访问该对象。

临时 URL 是由文件的访问域名和临时鉴权信息组成。示例如下：

```
https://buckettest.ctyun.cn/test.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20230615T025058Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Credential=VwgBpPRn2cfUkYTzCTiI%2F20230615%2Fcna-north-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=e7f7834c9bff55517fd4b3bb4e8f0b5a96fd2697805a66dab00a8b7f17a6b97e
```



其中，X-Amz-Expires 定义鉴权的有效期。

- 通过控制台获取临时 URL：
 - 可在控制台上进入对象详情，点击 URL 显示框下方的“复制文件 URL”按钮。
 - 对于私有权限的对象，服务会以默认 1 天的有效期获取临时访问 URL，此时链接开始计算时间。每调整一次 URL 有效期，就会重新获取一次鉴权信息以生成新的临时 URL，新 URL 的有效期从调整的时候开始计算。
- 通过 XstorBrowser 获取临时 URL：可参考 [分享文件或文件夹](#)。



4.4 访问权限

4.4.1 概述

天翼云媒体存储的访问控制可以管理访问权限，访问权限描述的是网络用户（包括天翼云用户和匿名用户）对存储资源可以进行哪些具体操作，因此一个访问权限可以表示成三个必要的组成元素：身份、资源、操作。

访问权限的元素


构成访问权限的三个元素，包括：身份、资源、操作。

访问权限的元素说明如下：

元素	说明
身份	用户注册天翼云账号的时候，系统会创建一个用于登陆天翼云服务的账号身份。而没有账号的互联网用户，我们称之为匿名用户。
资源	天翼云对象存储的基本资源包括存储桶（Bucket）和对象（Object），它们有与之相关的子资源。 存储桶的子资源包括：生命周期配置信息、静态网站托管配置信息、版本控制配置信息、访问控制信息、桶标签信息、跨域资源共享配置信息。 对象的子资源包括：对象的访问控制信息。
操作	天翼云媒体存储的操作分为存储桶操作和对象操作。

访问控制的类型

天翼云媒体存储中的各种资源的权限默认为私有，即只有资源的所有者可以访问。资源所有者可以通过桶策略、桶 ACL 和对象 ACL 等方式授予其他用户资源的访问权限。



各个访问控制方式说明如下：

方式	说明	应用场景
桶策略	作用于桶及桶内对象。通过设置桶策略，可以授权给不同类型或不同标识的用户操作桶及桶内对象的访问权限。	当需要允许其他天翼云用户（或匿名用户）对该桶进行访问控制时，可以使用桶策略的方式授权相应的读写权限。 当不同的用户需要对桶有不同的访问控制需求时，可以使用桶策略，分别授权给用户不同的访问权限。
桶 ACL	作用于桶，通过桶 ACL 可为用户授权桶及桶内对象的基本读写权限。	当其他账号需要对桶进行读写时，可以使用桶 ACL，将读写权限开放给该用户，该用户就可以通过 XstorBrowser、API&SDK 等方式访问到该桶。
对象 ACL	作用于具体对象，通过对对象 ACL 可为用户授权具体对象的基本读写权限。	当其他天翼云用户（或匿名用户）需要访问某个单独的对象时，桶策略就无法适用了，而对象 ACL 可以将该对象的权限授权



方式	说明	应用场景
		<p>给其他用户。</p> <p>当需要使用网络链接直接访问对象时。一般使用对象 ACL，通过链接的方式开放给所有用户进行读取操作。</p> <p>需要注意的是，修改对象 ACL 后，需删除历史链接或重新获取链接地址，否则过期的链接会导致无法正常访问资源。</p>

基于策略的访问控制

访问策略仅作用于存储桶，桶策略（Bucket Policy）使用 JSON 格式的数据管理指定用户对天翼云媒体存储资源可执行的操作。

访问控制策略的元素

一条访问控制策略包含的基本元素说明如下表：

元素	说明
版本 (Version)	描述访问控制策略的版本信息，当前版本只能是 "2012-10-17"。
语句 (Statement)	描述一项或多项赋权的详细信息。
效力 (Effect)	描述语句中权限产生的结果是允许还是禁止，只能是"allow"或"deny"两种情况。效力属于必填项。
操作 (Action)	描述语句中赋予的权限，必填项。
委托人 (Principal)	描述策略赋权的实体，例如用户、用户组等。
资源 (Resource)	描述策略授权的具体资源。资源属于必填项。 资源采用六段式描述，段与段之间使用冒号分隔。
条件 (Condition)	描述策略生效的约束条件，非必填项。

更多关于桶策略的介绍可参考[桶策略](#)。



基于 ACL 的访问控制

访问控制列表 (AccessControlList, ACL) 可以作用于存储桶和对象，桶 ACL (Bucket ACL) 和对象 ACL (Object ACL) 使用 XML 语言描述。

作为存储桶的和对象的子资源，每个存储桶和对象都有一个默认的 ACL，ACL 定义了用户或用户组对资源具有何种类型的访问权限。

使用 ACL 进行访问控制有如下限制：

- 桶和对象的所有者默认具有对该资源的完整权限，且无法删除和修改。
- 匿名用户无法成为资源的所有者，此时对象资源的所有者为存储桶的所有者。
- 每个资源的 ACL 最多可以设置 100 条授权信息。

更多关于 ACL 的介绍可参考：[ACL](#)。

桶策略和 ACL 的关系

桶 ACL 可以授权用户对桶及桶内对象进行读写和权限控制操作，而桶策略可以授权用户操作桶的更多高级设置。

对象 ACL 则是授权用户对桶内对象进行具体的读写操作。

如何选择？

- 以下情况推荐使用桶策略：
 - 不同的用户需要使用不同的权限时。
 - 用户需要使用桶的高级配置功能时。
- 以下情况推荐使用 ACL：
 - 需要对单独对象进行额外的授权时。
 - 需要开放某个对象给所有匿名用户访问时。
 - 仅对桶或对象需要基础的读写权限时。

映射关系

桶 ACL 用于桶基本的读写权限设置，而桶策略用于授权更精细化的访问权限，包括资源与动作。桶 ACL 是基本的桶策略，可以被桶策略替代管理桶的访问权限。

桶策略动作的映射关系如下表：



ACL 权限	选项	对应桶策略高级设置中的动作
桶访问权限	读取权限	HeadBucket ListBucket ListBucketVersions ListBucketMultipartUploads
桶访问权限	写入权限	PutObject DeleteObject DeleteObjectVersion
ACL 访问权限	读取权限	GetBucketAcl
ACL 访问权限	写入权限	PutBucketAcl

对象 ACL 和桶策略的映射关系如下表：

对象 ACL 权限	选项	对应桶策略高级设置中的动作
对象访问权限	读取权限	GetObject GetObjectVersion
ACL 访问权限	读取权限	GetObjectAcl GetObjectVersionAcl
ACL 访问权限	写入权限	PutObjectAcl PutObjectVersionAcl

相关概念

- 账号/天翼云用户：指开通了天翼云的用户，该用户拥有对其资源的完全控制权限。
- 匿名用户：指未开通天翼云的用户或来自互联网的所有访客。



4.4.2 桶策略

桶策略的作用范围为对象存储桶和桶内的所有对象。天翼云用户可以通过设置桶策略为不同类型或不同标识的用户授权桶及桶内对象的操作访问权限。

桶策略使用场景

- 允许其他天翼云用户对该桶进行访问控制时，可以使用桶策略的方式授权相应的读写权限。
- 对于不同的用户，需要对不同的桶有不同的访问控制需求时，使用桶策略，可以简单方便地授权给用户不同的控制权限。

桶策略设置

桶策略包括效力、用户、资源、操作、条件 5 个桶策略基本元素共同决定。其中：

- 效力：允许/禁止策略中的操作。
- 用户：根据填写的用户类型和用户标识信息，向其他天翼云用户或所有用户（包括匿名访问者）配置策略。
- 资源：指定授权策略的资源范围，可选的资源范围包括整个存储桶或指定资源。
- 操作：配置本策略指定的具体操作，包括：存储桶操作、对象操作。具体可参考下文中的存储桶操作、对象操作。
- 条件：对符合特定条件的用户生效，目前支持以 IP 为条件配置。

存储桶操作

Action	描述
CreateBucket	赋予创建桶的权限
DeleteBucket	赋予删除桶的权限
DeleteBucketPolicy	赋予删除桶策略的权限
DeleteBucketWebsite	赋予删除桶静态网站配置信息的权限
GetBucketAcl	赋予获取桶 ACL 配置信息的权限
GetBucketCORS	赋予获取桶跨域配置信息的权限



Action	描述
GetBucketPolicy	赋予获取桶策略的权限
GetBucketTagging	赋予查询桶标签的权限
GetBucketVersioning	赋予查询桶版本控制配置信息的权限
GetBucketWebsite	赋予查询静态网站配置信息的权限
GetLifecycleConfiguration	赋予查询桶生命周期的权限
ListAllMyBuckets	赋予查询用户所有桶的权限
ListBucket	赋予查询桶部分或全部对象列表的权限
ListBucketMultipartUploads	赋予查询桶正在进行的分段上传的权限
ListBucketVersion	赋予查询桶所有版本控制配置信息的权限
ListMultipartUploads	赋予查询用户所有正在进行的分段上传的权限
PutBucketAcl	赋予设置桶 ACL 的权限
PutBucketCORS	赋予设置桶跨域配置的权限
PutBucketLogging	赋予设置桶日志信息的权限
PutBucketPolicy	赋予设置桶策略的权限
PutBucketTagging	赋予设置桶标签的权限
PutBucketVersioning	赋予设置桶版本控制配置的权限
PutBucketWebsite	赋予设置桶静态网站配置的权限
PutLifecycleConfiguration	赋予设置桶生命周期的权限

对象操作

Action	描述
DeleteObject	赋予删除对象的权限
DeleteObjectVersion	赋予删除对象指定版本的权限
GetObject	赋予获取对象的权限
GetObjectAcl	赋予查询对象 ACL 的权限



Action	描述
GetObjectVersion	赋予获取指定版本对象的权限
GetObjectVersionAcl	赋予获取指定版本对象的访问控制列表的权限
PutObject	赋予上传对象的权限
PutObjectAcl	赋予设置对象 ACL 的权限
PutObjectVersionAcl	赋予设置指定版本对象 ACL 的权限

桶策略参数说明

桶策略使用 JSON 格式的数据管理指定用户对存储资源可执行的操作，格式定义如下
为：

```
{  
    "Statement" : [  
        statement1  
    ],  
    {  
        statement2  
    },  
    .....  
]
```

以下是桶策略具体示例，表示授权给用户 testpolicy 对桶 bucket1 的全部权限：

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",
```



```
"Action": ["*"],  
  
"Principal": {  
  
    "AWS": ["arn:aws:iam:::user/testpolicy"]  
  
},  
  
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket1/*"  
  
}  
  
]  
  
}
```

Policy 由多条 statement 组成，也可以是一条。每条 statement 的结构包括下表内容：

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
Version	是	String	版本，描述访问控制策略的版本信息，当前版本只能是"2012-10-17"。	2012-10-17	
Statement	是	Array	语句，描述一项或多项赋权的详细信息。		Effect、Action、Principal、Resource、Condition
Effect	是	String	效力，描述语句中权限产生的结果是允许还是禁止，只能是"allow"或"deny"两种情况。效力属于必填项。	Allow	
Action	是	String	操作，描述语句中赋予的权限，必填项。	"s3:GetObject"	
Principal	否	Container	委托人，描述策略赋权的实体，例如用户、用户组等。		AWS
AWS	否	Array	媒体存储用户。	"arn:aws:iam:::user/testpolicy", "arn:aws:iam:::user/testpolicy2"	



参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
Resource	是	String	<p>资源，描述策略授权的具体资源。资源采用六段式描述，段与段之间使用冒号分隔，目前天翼对象存储 s3 接口的资源描述方式前三段为固定格式，最后一段位描述存储空间和对象资源，如 arn:aws:s3:::{BucketName}/{ObjectName}。</p> <p>在 Action 中有“桶操作”表中的操作，则 Resource 中只填写桶名。</p> <p>在 Action 中有“对象操作”表中的操作，则 Resource 需要填写“bucketname/objectname”。</p>	"arn:aws:s3:::bucket1/*"	
Condition	否	String	条件，描述策略生效的约束条件，非必填项，目前支持以 IP 为条件配置。	"IpAddress":{ "aws:SourceIp":"192.168.101/24"}	

桶策略示例

- 示例 1：授权给用户 testpolicy 和用户 testpolicy2 获取桶 bucket1 内对象的权限。

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": ["s3:GetObject"],  
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket1/*"  
        }  
    ]  
}
```



```
"Principal":{

    "AWS":["arn:aws:iam:::user/testpolicy","arn:aws:iam:::user/testpo
licy2"]

},

"Resource":"arn:aws:s3:::bucket1/* "

}

]
```

- 示例 2：授权给用户 testpolicy 对桶 bucket1 的全部权限

```
{

    "Version":"2012-10-17",

    "Statement": [

        {

            "Effect":"Allow",

            "Action":["* "],

            "Principal":{

                "AWS":["arn:aws:iam:::user/testpolicy"]

            },

            "Resource":"arn:aws:s3:::bucket1/* "

        }

    ]

}
```

- 示例 3：授权给用户 testpolicy 对桶 bucket1 的除上传对象的全部权限

```
{

    "Version":"2012-10-17",
```



```
"Statement": [  
    {  
        "Effect": "Allow",  
        "Action": ["*"],  
        "Principal": {  
            "AWS": ["arn:aws:iam:::user/testpolicy"]  
        },  
        "Resource": "arn:aws:s3:::bucket1/*"  
    },  
    {  
        "Effect": "Deny",  
        "Action": ["s3:PutObject"],  
        "Principal": {  
            "AWS": ["arn:aws:iam:::user/testpolicy"]  
        },  
        "Resource": "arn:aws:s3:::bucket1/*"  
    }  
]
```

- 示例 4：授权给所有用户（包括匿名用户）获取桶内对象 test.png 的权限。

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  

```



```
"Principal":{  
    "AWS":["*"]  
}  
"  
"Resource":"arn:aws:s3:::bucket1/test.png"  
}  
]  
}
```

桶策略设置方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 权限管理 。控制台提供桶策略界面化配置，无需编辑代码。
XstorBrowser	可参考： 配置桶策略 。
SDK	请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。



4.4.3 ACL

访问控制列表（AccessControlList，ACL）可以作用于桶和对象。每个桶和对象都有一个默认的 ACL，ACL 定义了用户或用户组对资源具有何种类型的访问权限。

使用 ACL 进行访问控制有如下限制：

- 桶和对象的所有者默认具有对该资源的完整权限，且无法删除和修改。
- 匿名用户无法成为资源的所有者，此时对象资源的所有者为存储空间的所有者。
- 每个资源的 ACL 最多可以设置 100 条授权信息。

ACL 使用场景

桶 ACL 使用场景

- 当其他账号需要对桶进行读写时，可以使用桶 ACL，将读写权限开放给该用户，该用户就可以通过 XstorBrowser、API&SDK 等方式访问到该桶。

对象 ACL 使用场景

- 当其他账号需要访问某个单独的对象时，桶策略就无法适用了，而对象 ACL 可以将该对象的权限授权给其他用户。
- 当需要使用对象链接直接访问对象时。一般使用对象 ACL，通过对象链接的方式开放给所有用户进行读取操作。需要注意的是，修改对象权限后，需删除历史链接或重新获取链接地址，否则过期的链接会导致无法正常访问资源。

ACL 权限类型

媒体存储支持的 ACL 权限类型如下表：

权限类型	作用于桶	作用于对象
READ	允许列出存储桶中的对象	允许读取对象数据和元数据
WRITE	允许创建、覆盖、删除存储桶中的对象	无作用
READ_ACP	允许获取存储桶的 ACL 信息	允许获取对象的 ACL 信息
WRITE_ACP	允许修改存储桶的 ACL	允许修改对象的 ACL



权限类型	作用于桶	作用于对象
FULL_CONTROL	获得 READ、WRITE、READ_ACP、 WRITE_ACP 权限	获得 READ、READ_ACP、 WRITE_ACP 权限

桶 ACL 权限

权限	选项	描述
公共权限	私有	只有主账号或被授权者可以访问该桶，其他用户没有权限访问该桶
公共权限	公共读	其他用户（包括匿名访问者）都可以对桶进行访问
公共权限	公共读写	其他用户（包括匿名访问者）都可以对桶进行读取、对象写入和对象删除操作
用户权限	数据读取	授权用户可以读取该桶
用户权限	数据写入	授权用户可以对该桶进行对象写入和对象删除操作
用户权限	权限读取	授权用户可以读取该桶的 ACL 权限配置信息
用户权限	权限写入	授权用户可以修改该桶的 ACL 权限配置策略
用户权限	完全控制	授权用户拥有该桶的全部权限

对象 ACL 权限

权限	选项	描述
公共权限	私有	只有主账号或被授权者拥有该对象的读写权限，其他用户没有权限操作该对象
公共权限	公共读	其他用户（包括匿名访问者）都可以对对象进行访问
用户权限	数据读取	授权用户可以读取该对象
用户权限	数据写入	无作用
用户权限	权限读	授权用户可以读取该对象的 ACL 权限配置信息



权限	选项	描述
限	取	
用户权限	权限写入	授权用户可以修改该对象的 ACL 权限配置信息
用户权限	完全控制	授权用户拥有该对象的全部权限

预设 ACL

用户通过接口对天翼云媒体存储进行操作的时候，可以通过预设 ACL 来快捷地进行权限管理。

例如，在创建桶和上传对象的时候，在请求头部中的 X-Amz-Acl 字段中描述预设的 ACL。预设 ACL 可参考下表。

预设 ACL	作用资源	描述
private	桶、对象	资源的默认权限，资源的所有者拥有 FULL_CONTROL 权限，其他用户对该资源不具有任何权限。
public-read	桶、对象	资源的所有者拥有 FULL_CONTROL 权限，AllUsers 用户组的用户（匿名用户）具有 READ 权限。
public-read-write	桶、对象	资源的所有者拥有 FULL_CONTROL 权限，AllUsers 用户组的用户（匿名用户）具有 READ 和 WRITE 权限。
bucket-owner-full-control	桶、对象	资源的所有者和存储桶的所有者拥有 FULL_CONTROL 权限。
authenticated-read	桶、对象	资源的所有者拥有 FULL_CONTROL 权限，同一资源池的用户具有 READ 权限。



预设 ACL	作用资源	描述
bucket-owner-read	桶、对象	资源的所有者拥有 FULL_CONTROL 权限，存储桶的所有者具有 READ 权限。

ACL 参数说明

ACL 使用 XML 格式的数据管理。参数包括：

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
AccessControlPolicy	是	Container	配置权限策略的容器		AccessControlList, Owner
AccessControlList	是	Container	包含 ACL 信息的容器		Grant
Owner	是	Container	包含存储桶拥有者 ID 和显示名的容器		ID, DisplayName
ID	是	String	存储桶拥有者的 ID	testuser1	
DisplayName	是	String	testuser1		
Grant	否	Container	一个关于被授予许可的用户的容器		Grantee, Permission
Grantee	有条件，如果 Grant 项存在，那么该项也需要存在	Container	一个关于被授予许可的用户的 ID 和显示名的容器		ID, DisplayName, URI
URI	否	String	授权组的 URI		



参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
Permission	有条件，如果 Grant 项存在，那么该项也需要存在	String	存储桶被授予的权限	FULL_CONT ROL	

ACL 设置方式

设置桶 ACL 的设置方式如下：

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 权限管理-存储桶 ACL 权限 。
XstorBrowser	可参考： 配置桶 ACL 权限 。
SDK	请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。

设置对象 ACL 的设置方式如下：

操作途径	使用方式
控制台	上传对象是设置对象访问权限可参考： 上传对象 。 更改对象访问权限可参考： 管理对象 。
XstorBrowser	可参考： 编辑对象 ACL 。
SDK	请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。



4.5 存储桶

4.5.1 什么是存储桶

存储桶，即 Bucket，是对象存储中用以存储对象的容器。与文件系统中多层级树形目录结构不同，对象存储提供了一种扁平化的存储结构，桶中存储的对象都处于同一层级。


每个桶都有自己的访问权限、存储区域等属性，用户可以在不同区域创建不同访问权限的桶，满足不同的存储场景需求。

每个主账号默认在一个资源池下可创建 1000 个存储桶，每个桶的对象数量没有限制。在同一资源池下，桶名必须是全局唯一的且不能修改，即用户创建的桶不能与自己已创建的其他桶名称相同，也不能与其他用户创建的桶名称相同。桶创建成功后，桶名、存储区域均不允许修改。

每个桶在创建时都会生成默认的桶 ACL，包含了对被授权用户授予什么样的权限，如读取权限、写入权限等。其他用户只有对桶有相应的权限，才可以对桶进行对应的操作，如上传对象、下载对象、获取存储桶相关配置等。

媒体存储提供基于 REST 风格 HTTP 和 HTTPS 协议的服务，用户可以通过 URL 来访问对应的存储内容。

存储桶与对象的关系如下图所示：





4.5.2 创建存储桶

使用场景

在上传对象（Object）之前，需要创建一个用于存储对象的存储桶（Bucket）。

前提条件

创建桶之前需要具备以下前提条件：

- 已注册天翼云账号。
- 已开通媒体存储-对象存储并创建存储区域。

约束与限制

- 桶创建成功后，不能修改名称和所属区域。创建时，请设置合适的桶名和区域。
- 每个主账号默认在一个资源池下可创建 1000 个存储桶。
- 在同一资源池下，桶名必须是全局唯一的且不能修改，即用户创建的桶不能与自己已创建的其他桶名称相同，也不能与其他用户创建的桶名称相同。
- 存储桶具体命名规则如下：
 - 长度范围为 3~63 个字符。
 - 支持小写字母、数字和短划线（-）。
 - 必须以小写字母或数字作为开头和结尾。

使用方式

媒体存储支持通过控制台、API、SDK 方式创建桶。

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 新建 Bucket 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 创建桶 。

访问方式

桶创建成功后，可以使用桶访问域名来访问桶。用户可以根据访问域名结构自行拼接，也可以通过在媒体存储管理控制台获取。具体可参考：[基础信息查看](#)。



存储桶访问域名的结构和示例如下：

【访问结构】BucketName.Endpoint

【访问示例】bucketname.jxoss.ctyunxs.1cn

创建桶失败的原因和解决方法

- 若当前用户所创建的桶已达到上限 1000 个，删除一些闲置的桶再创建。
- 若是当前桶名已存在，则更换桶名再创建。在媒体存储中，在同一资源池下，桶名必须是全局唯一的且不能修改，即用户创建的桶不能与自己已创建的其他桶名称相同，也不能与其他用户创建的桶名称相同。
- 如使用子用户创建存储桶失败，需检查子用户是否拥有权限，若无权限，请授予对应的操作权限。
- 检查本地与媒体存储的网络是否存在网络故障，如存在，请解决网络故障后，确保网络正常的情况下重试操作。



4.5.3 其他基础操作

列举存储桶

通过列举桶方式，用户可查看某个存储区域已创建的桶列表。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	登录控制台后，进入【对象存储-Bucket 列表】菜单页，点击对应的存储区域获取存储桶列表。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 列举桶列表 。
XstorBrowser	通过使用 Endpoint、AccessKey、SecretAccessKey 登录后即会展示该账户下所有的桶。

查看存储桶基础信息

通过查看存储桶基础信息，用户可以获取到已创建桶的基础信息，如访问域名，存储桶 ACL 等基础信息。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 基础信息查看 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 获取桶信息 。
XstorBrowser	可参考： 查看桶的基本信息 。

删除存储桶

通过删除桶方法，用户可选择删除不需要的桶。

使用说明



- 删除 Bucket 前，需删除 Bucket 中所有的 Object 和文件碎片。
- 如当前 Bucket 有生效的 WORM 规则，且有处于合规保留期内的文件，则无法通过控制台、API、SDK 删除 Bucket。
- 删除 Bucket 后，Bucket 中的数据无法恢复，请在删除前确认数据已不再使用。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 删除 Bucket 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 删除桶 。
XstorBrowser	可参考： 删除桶 。



4.6 对象

4.6.1 什么是对象

对象 (Object) 是对象存储存储数据的基本单元。

对象由元信息 (Object Meta)、文件名 (Key) 和数据 (Data) 组成。

- 对象元信息是一对键值对，表示了对象的一些属性，比如最后修改时间、大小等信息，同时用户也可以在元信息中存储一些自定义的信息。
- 对象由存储空间内部唯一的 Key 来标识。
- 数据是文件本身的数据内容。

与平常的文件系统不同，对象存储没有文件目录层级结构的关系。为了用户能更好地使用和管理自身的数据，媒体存储通过对对象名称上最后一个"/"进行划分，把最后一个"/"前的名字划分为文件夹名，文件夹名也会根据路径的"/"来划分为多个层级，最后一个"/"之后则划分为该文件夹名下的文件，并且在用户控制台以及 XstorBrowser 的操作界面对这部分对象进行特殊显示处理，展示为文件夹样式，便于用户进行数据管理。

例如：一个对象命名为："aaa/bbb"，则 aaa 在页面展示被模拟成文件夹，如下图：

The screenshot shows the 'Bucket List' page in the WingCloud Object Storage interface. At the top, there's a search bar and a 'Create Bucket' button. Below it, a table displays bucket information: name (redacted), storage area (redacted), file count (2), and creation time (2023-04-03 15:39:51). Under the 'File List' tab, the current path is shown as 'aaa'. A table lists files: 'aaa/' (size -) and 'bbb.jpg' (size 24.18KB, type Image, storage type Standard Storage, last modified 2023-06-25 17:18:52). There are buttons for 'Upload File', 'Create Folder', and 'Empty Folder'. A red circle highlights the folder entry 'aaa/'.

bbb.jpg 则是 aaa 文件夹下的文件名，而在底层上则只是一个对象名 (Key) 为 "aaa/bbb.jpg" 的对象。

This screenshot shows the same 'Bucket List' page as the previous one, but the current path is now 'aaa'. The table below shows a single file entry: 'bbb.jpg' (size 24.18KB, type Image, storage type Standard Storage, last modified 2023-06-25 17:18:52). A red circle highlights the file entry 'bbb.jpg'.



对象命名规范和指导

- 使用 UTF-8 编码。
- 命名长度范围为 1~1023。
- 推荐可用于文件名字符集为[0-9a-zA-Z]、感叹号!"!"、左括号"("、右括号")"、连字符"-"、下划线"_"、星号"*"、单引号""、句号"."。
- 如果上传的对象名带有中文，在访问或请求这个对象时中文部分将会按照 URL Encode 规则把中文转换为百分号编码。
- 不能以正斜线(/) 或反斜线(\) 开头。
- 区分大小写。



4.6.2 上传对象

使用场景

用户可以上传对象至已有的存储桶中。上传方式区分普通上传、分片上传与追加写。

上传方式

上传方式	说明
普通上传	当上传文件小于 5GB 时使用，支持 putObject 和 postObject，两种上传方式的区别请参见 PUT 上传和 POST 上传有什么区别 。
分片上传	当上传文件大于 5GB 且小于 50000GB 时使用。
追加写	追加写可以对桶中的一个对象进行追加写操作，如果该对象已经存在，执行该操作则向文件末尾追加内容，否则将创建对象。

约束与限制

- 媒体存储管理控制台支持批量上传文件，单次最多支持 100 个文件上传，单个文件大小最大支持 5GB。
- 通过 SDK 或 API 的 PUT 上传或者 POST 上传，可以上传小于 5GB 的文件，推荐上传小于 2GB 的文件。
- 通过 SDK 或 API 的分片上传，可以上传小于 50000GB(约 48.8TB)的文件。
- XstorBrowser 支持直接上传文件夹。
- 在未开启多版本控制功能的情况下，如果新上传的文件和桶内文件重名，则新上传的文件会自动覆盖旧文件。
- 在未开启多版本控制功能的情况下，对象删除后不可恢复。

对象命名规范

- 使用 UTF-8 编码。
- 命名长度范围为 1~1023 字节。
- 推荐可用于文件名字符集为[0-9a-zA-Z]、感叹号!"!"、左括号"("、右括号")"、连字符"-"、下划线"_"、星号"*"、单引号""、句号"."。



- 如果上传的对象名带有中文，在访问或请求这个对象时中文部分将会按照 URL Encode 规则把中文转换为百分号编码。

普通上传

媒体存储支持普通上传的方式。可以上传小于 5GB 的文件，推荐上传小于 2GB 的文件。

使用方式

操作途径	使用方式
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK。 请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 上传对象 。

分片上传

通过分片上传，用户可以最大程度提高上传效率同时避免任务失败。分片上传允许将单个对象按照一定的大小分割成多个数据分片，作为一组分片分别上传。

用户可以独立上传或者按任意顺序上传对象的分片。如果其中某个分片传输失败，可以重新传输该分片且不会影响其他分片。

当对象的所有分片都上传后，媒体存储会将这些分片合并起来，然后创建该对象。

适用场景

- 大文件加速上传，对于大小超过 5GB 的对象推荐使用分片上传以加快上传速度
- 网络不稳定或较差时，推荐使用分片上传，当出现上传失败的时候，用户仅需重传失败的分片。

分片上传流程

- 初始化分片上传任务：开始分片上传时，媒体存储将首先初始化分片上传任务并返回分片上传的唯一标识符 uploadId。无论您何时上传分片、合并分片或取消分片上传任务，都必须包括此上传 uploadId。
- 上传每个分片：上传分片时，每一个分片的顺序是通过上传过程中指定的 partNumber 来确定，所以除了指定 uploadId，还必须指定分片编号 partNumber，



partNumber 的数量在初始化时自动决定。用户可以并发上传这些碎片，可结合本地网络状况和设备能力综合考虑并发个数。

3. 合并分片：合并分片时，媒体存储通过按升序的分片编号规范化分片来创建对象。

成功完成请求后，分片将不再存在。用户可以选择取消分片上传任务，之后无法再次使用该上传 ID 上传任何分片，同时已上传的部分将形成文件碎片并占用存储空间。

如果任何分片上传已在进行中，即使用户已执行中止操作，它们仍可以上传成功或失败。

注意事项

- 分片上传过程被中断后，如果不再需要这些分片，请通过控制台桶详情中的未完成上传页清空碎片按钮，手动删除无用的分片，以免产生额外存储费用。可参考：[碎片管理](#)。
- 暂停和恢复对象上传：用户可以在任务过期时间内随时上传对象分片，控制台默认过期时间为 1 天。
- 合并分片阶段，若未对所有分片进行合并，那么未被合并的分片将被自动删除且无法恢复。因此在合并分片之前请仔细核对所有分片，确保没有遗漏的分片。
- 在未开通版本控制的存储桶中，上传同名对象会覆盖媒体存储中已有对象。

约束与限制

项目	限制
对象大小	最大支持 50000GB(约 48.8TB)
每次上传分片的数量	最多支持 10000 个
分片编号	1 到 10000 (含)
分片大小	最大 5GB，最后一个分片大小是 0 到 5GB
列举已上传的分片请求，返回的分片数量	最多支持 1000 个
列举已初始化分片任务请求，返	最多支持 1000 个



项目	限制
回的任务数量	

使用方式

支持的使用方式	参考文档
控制台	通过控制台进行上传操作，控制台默认会对超过 5MB 的对象进行分片上传操作。操作方式可参考： 上传对象 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 分片上传 。
XstorBrowser	使用 XstorBrowser 会将该对象自动切分为多个小对象进行上传。

追加写

追加写可以对桶中的一个对象进行追加写操作，如果该对象已经存在，执行该操作则向文件末尾追加内容，否则将创建对象。

使用方式

操作途径	使用方式
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 追加写上传 。

上传对象失败的原因和解决方法

当碰到上传对象失败时常见失败原因如下，您可对照逐一进行排查：

- 通过 API 或 SDK 上传对象时有 5GB 大小的限制，超过 5GB 的文件可以使用 XstorBrowser 或登录媒体存储控制台上传。也可以使用 API 或 SDK 的分片上传接口上传。
- 检查容量是否已超出已购买的容量包额度或账号是否已欠费。



- 按包计费：
 - 登录媒体存储控制台。
 - 在控制台左侧点击【订购管理】查看资源包状态。
 - 点击对象资源包【查看详情】查看订购的资源包额度。
- 按需计费：在控制台顶部导航栏单击【费用】进入费用中心。在【总览页】查看可用额度。
 - 结合访问权限来检查该账号是否具有该桶的上传对象权限。
 - 若以上并不能解决您的问题，请联系客户经理进一步解决。



4.6.3 创建文件夹

使用场景

在对象存储并没有文件系统中的文件和文件夹概念。

为了使用户更方便进行管理数据，媒体存储提供了一种方式模拟文件夹。实际上在媒体存储内部是通过在对象的名称中增加 “/” ，将该对象在媒体存储管理控制台上模拟成一个文件夹的形式展现。

文件夹命名规范

1. 每层文件夹的名字只能以字母或数字开头
2. 可用数字、中英文和可见字符的组合
3. 用 / 分割路径，可快速创建子目录
4. 不允许：空文件夹；连续 / ；以 / 开头；以空格开头；包含 .. 或 +
5. 全路径长度以 utf-8 编码不能超过 1024 字节

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 新建文件夹 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。 文件夹本质上也是一个对象，通过 SDK 创建文件夹，就是创建了对象名以 “/” 结尾的对象，该对象在底层的大小为 0。
原生接口	可参考： 上传对象 。 文件夹本质上也是一个对象，通过 API 创建文件夹，就是创建了对象名以 “/” 结尾的对象，该对象在底层的大小为 0。
XstorBrowser	可参考： 新建文件夹 。



4.6.4 下载对象

使用场景

用户可以根据需要将存储在媒体存储中的对象下载到本地。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 下载对象 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 下载对象 。
XstorBrowser	可参考： 下载文件或文件夹 。

◇ 注意

为进一步落实上级主管部门防范治理通信网络安全工作要求，天翼云媒体存储将于 2024 年 11 月 13 日起陆续在各资源池更新在线预览功能（含匿名访问功能），功能更新后存量桶、新增桶均不支持预览，即用户在访问任何格式的对象（包括但不限于图片、视频、静态网页）时将统一以下载对象方式处理。

各资源池升级时间详见：[为什么无法在浏览器预览媒体存储中的对象](#)。



4.6.5 删除对象

使用场景

通过删除对象，用户可以根据需求删除无用的对象。

使用说明

- 未开启版本控制的存储桶，删除对象操作成功后不可逆，文件将无法找回，请谨慎操作。
- 如需定期删除对象，可通过生命周期管理功能进行操作，具体可参考：[生命周期](#)。
- 存储桶的版本控制功能启用时，区分是否指定版本删除：
 - 不指定版本删除：对象不会立即被彻底删除，服务会为文件打上删除标记，并且作为对象的最新版本。
 - 指定版本删除：该版本会被彻底删除且无法恢复。如果删除的是文件的最新版本，那么时间最近的那个历史版本将会变成最新版本。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 删除对象 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 删除对象 或 删除多个对象 。
XstorBrowser	可参考： 删除文件或文件夹 。



4.6.6 对象元数据

应用场景

元数据是用来描述对象属性的一组键值对，可用来管理对象。在媒体存储中，用户可控制修改的元数据描述如下表：

名称	说明
Cache-Control	<p>指定请求或者响应对象时网页需要遵守的缓存行为。</p> <ul style="list-style-type: none">用于请求：max-stale[=]、min-fresh=、only-if-cached用于响应：public、private、must-revalidate、proxy-revalidate、s-maxage=可用于请求与响应：no-cache、no-store、no-transform、max-age=、cache-extension
Content-Disposition	<p>指定对象的默认文件名。</p> <p>如果设置对象 Content-Disposition 的值为 “attachment;filename="test.png"”，当访问该对象时，会以文件名为“test.png”显示该对象。</p>
Content-Encoding	指定对象的编码类型。如： gzip、compress、deflate、identity、exi、br、peerdist、bzip2
Content-Language	指定对象的内容语言。如： zh-CN（中国）、en-GB（英国）、en-US（美国）、fr-FR（法国）、de-DE（德国）
Content-Length	指定对象的大小。该值是指所有内容编码的大小，例如，对对象进行了 gzip 压缩，Content-Length 指的是对象压缩后的大小而非原始大小。
Content-Type	指定对象的文件类型。 详情请见本文中的【对象元数据 Content-Type】内容。



名称	说明
Expires	指定对象的缓存过期时间。

对象元数据 Content-Type

使用控制台上传的对象，媒体存储会自动根据对象的文件扩展名来匹配 Content-Type 的值。如您需要修改 Content-Type，可以通过修改对象的文件扩展名来实现。

说明：使用 API 上传对象时，需要指定 Content-Type 值。

下表列举了常见的 Content-Type 类型：

文件扩展名	Content-Type	文件扩展名	Content-Type
.* (二进制流，不知道下载文件类型)	application/octet-stream	.a11	application/x-a11
.acp	audio/x-meい-aac	.ai	application/postscript
.aif	audio/aiff	.aifc	audio/aiff
.aiff	audio/aiff	.anv	application/x-anv
.asa	text/asa	.ASF	video/x-ms-asf
.asp	text/asp	.asx	video/x-ms-asf
.au	audio/basic	.avi	video/avi
.awf	application/vnd.adobe.workflow	.biz	text/xml
.bmp	application/x-bmp	.bot	application/x-bot
.c4t	application/x-c4t	.class	java/*
.cal	application/x-cals	.cmp	application/x-cmp



文件扩展名	Content-Type	文件扩展名	Content-Type
.cdf	application/x-netcdf	.cot	application/x-cot
.cml	text/xml	.crt	application/x-x509-ca-cert
.cmx	application/x-cmx	.css	text/css
.crl	application/pkix-crl	.dbf	application/x-dbf
.csi	application/x-csi	.dbx	application/x-dbx
.cut	application/x-cut	.dcx	application/x-dcx
.dbm	application/x-dbm	.dgn	application/x-dgn
.dcd	text/xml	.dll	application/x-msdownload
.der	application/x-x509-ca-cert	.dot	application/msword
.dib	application/x-dib	.dtd	text/xml
.doc	application/msword	.dwf	application/x-dwf
.drw	application/x-drw	.dxb	application/x-dxb
.dwf	Model/vnd.dwf	.edn	application/vnd.adobe.edn
.ent	text/xml	.exe	application/x-msdownload
.eps	application/x-ps	.fdf	application/vnd.fdf
.etd	application/x-ebx	.fo	text/xml
.fax	image/fax	.g4	application/x-g4
.fif	application/fractals	.	application/x-
.frm	application/x-frm	.gl2	application/x-gl2
.gbr	application/x-gbr	.hgl	application/x-hgl
.gif	image/gif	.hpg	application/x-hpgl
.gp4	application/x-gp4	.hqx	application/mac-binhex40
.hmr	application/x-hmr	.hta	application/hta



文件扩展名	Content-Type	文件扩展名	Content-Type
.hpl	application/x-hpl	.htm	text/html
.href	application/x-href	.htt	text/webviewhtml
.htc	text/x-component	.iii	application/x-iphone
.html	text/html	.ins	application/x-internet-signup
.htx	text/html	.IVF	video/x-ivf
.ico	image/x-icon	.jfif	image/jpeg
.img	application/x-img	.jpe	application/x-jpe
.isp	application/x-internet-signup	.jpg	image/jpeg
.java	java/*	.js	text/javascript
.jpe	image/jpeg	.la1	audio/x-liquid-file
.jpeg	image/jpeg	.latex	application/x-latex
.jpg	application/x-jpg	.lbm	application/x-lbm
.jsp	text/html	.ls	application/x-javascript
.lar	application/x-laplayer-reg	.m1v	video/x-mpeg
.lavs	audio/x-liquid-secure	.m3u	audio/mpegurl
.lmsff	audio/x-la-lms	.mac	application/x-mac
.ltr	application/x-ltr	.math	text/xml
.m2v	video/x-mpeg	.mdb	application/x-mdb
.m4e	video/mpeg4	.mht	message/rfc822
.man	application/x-troff-man	.mi	application/x-mi
.mdb	application/msaccess	.midi	audio/mid
.mfp	application/x-shockwave-flash	.mml	text/xml
.mhtml	message/rfc822	.mns	audio/x-musicnet-stream



文件扩展名	Content-Type	文件扩展名	Content-Type
.mid	audio/mid	.movie	video/x-sgi-movie
.mil	application/x-mil	.mp2	audio/mp2
.mnd	audio/x-musicnet-download	.mp3	audio/mp3
.mocha	application/x-javascript	.mpa	video/x-mpg
.mp1	audio/mp1	.mpe	video/x-mpeg
.mp2v	video/mpeg	.mpg	video/mpg
.mp4	video/mp4	.mpp	application/vnd.ms-project
.mpd	application/vnd.ms-project	.mpt	application/vnd.ms-project
.mpeg	video/mpg	.mpv2	video/mpeg
.mpga	audio/rn-mpeg	.mpx	application/vnd.ms-project
.mps	video/x-mpeg	.mxp	application/x-mmxp
.mpv	video/mpg	.nrf	application/x-nrf
.mpw	application/vnd.ms-project	.odc	text/x-ms-odc
.mtx	text/xml	.pl	application/x-perl
.net	image/pnetvue	.pls	audio/scpls
.nws	message/rfc822	.png	image/png
.out	application/x-out	.pot	application/vnd.ms-powerpoint
.pc5	application/x-pc5	.ppm	application/x-ppm
.pcl	application/x-pcl	.ppt	application/vnd.ms-powerpoint
.pdf	application/pdf	.pr	application/x-pr
.pdx	application/vnd.adobe.pdx	.prn	application/x-prn
.pgl	application/x-pgl	.ps	application/x-ps
.pko	application/vnd.ms-pki.pko	.ptn	application/x-ptn



文件扩展名	Content-Type	文件扩展名	Content-Type
.plg	text/html	.r3t	text/vnd.rn-realtext3d
.plt	application/x-plt	.ram	audio/x-pn-realaudio
.png	application/x-png	.rat	application/rat-file
.ppa	application/vnd.ms-powerpoint	.rec	application/vnd.rn-recording
.pps	application/vnd.ms-powerpoint	.rgb	application/x-rgb
.ppt	application/x-ppt	.rjt	application/vnd.rn-realsystem-rjt
.prf	application/pics-rules	.rle	application/x-rle
.prt	application/x-prt	.rmf	application/vnd.adobe.rmf
.ps	application/postscript	.rmj	application/vnd.rn-realsystem-rmj
.pwz	application/vnd.ms-powerpoint	.rmp	application/vnd.rn-rn_music_package
.ra	audio/vnd.rn-realaudio	.rmvb	application/vnd.rn-realmedia-vbr
.ras	application/x-ras	.rnx	application/vnd.rn-realplayer
.rdf	text/xml	.rpm	audio/x-pn-realaudio-plugin
.red	application/x-red	.rt	text/vnd.rn-realtext
.rjs	application/vnd.rn-realsystem-rjs	.rtf	application/x-rtf
.rlc	application/x-rlc	.sam	application/x-sam
.rm	application/vnd.rn-realmedia	.sdp	application/sdp
.rmi	audio/mid	.sit	application/x-stuffit
.rmm	audio/x-pn-realaudio	.sld	application/x-sld
.rms	application/vnd.rn-realmedia-secure	.smi	application/smil
.rmx	application/vnd.rn-realsystem-rmx	.smk	application/x-smk
.rp	image/vnd.rn-realpix	.sol	text/plain
.rsml	application/vnd.rn-rsml	.spc	application/x-pkcs7-certificates



文件扩展名	Content-Type	文件扩展名	Content-Type
.rtf	application/msword	.spp	text/xml
.rv	video/vnd.rn-realvideo	.sst	application/vnd.ms-pki.certstore
.sat	application/x-sat	.stm	text/html
.sdw	application/x-sdw	.svg	text/svg+xml
.slb	application/x-slb	.tld	text/xml
.slk	drawing/x-slk	.torrent	application/x-bittorrent
.smil	application/smil	.txt	text/plain
.snd	audio/basic	.uls	text/iuls
.sor	text/plain	.vda	application/x-vda
.sty	application/x-sty	.vml	text/xml
.swf	application/x-shockwave-flash	.vsd	application/vnd.visio
.tg4	application/x-tg4	.vss	application/vnd.visio
.tif	image/tiff	.vst	application/x-vst
.tiff	image/tiff	.vsx	application/vnd.visio
.top	drawing/x-top	.vxml	text/xml
.tsd	text/xml	.wax	audio/x-ms-wax
.uin	application/x-icq	.wb2	application/x-wb2
.vcf	text/x-vcard	.wbmp	image/vnd.wap.wbmp
.vdx	application/vnd.visio	.wk3	application/x-wk3
.vpg	application/x-vpeg005	.wkq	application/x-wkq
.vsd	application/x-vsdi	.wm	video/x-ms-wm
.vst	application/vnd.visio	.wmd	application/x-ms-wmd
.vsw	application/vnd.visio	.wml	text/vnd.wap.wml



文件扩展名	Content-Type	文件扩展名	Content-Type
.vtx	application/vnd.visio	.wmx	video/x-ms-wmx
.wav	audio/wav	.wp6	application/x-wp6
.wb1	application/x-wb1	.wpg	application/x-wpg
.wb3	application/x-wb3	.wq1	application/x-wq1
.wiz	application/msword	.wri	application/x-wri
.wk4	application/x-wk4	.ws	application/x-ws
.wks	application/x-wks	.wsc	text/scriptlet
.wma	audio/x-ms-wma	.wvx	video/x-ms-wvx
.wmf	application/x-wmf	.xdr	text/xml
.wmv	video/x-ms-wmv	.xfdf	application/vnd.adobe.xfdf
.wmz	application/x-ms-wmz	.xls	application/vnd.ms-excel
.wsdl	text/xml	.xlw	application/x-xlw
.xdp	application/vnd.adobe.xdp	.xpl	audio/scpls
.xfd	application/vnd.adobe.xfd	.xql	text/xml
.xhtml	text/html	.xsd	text/xml
.xls	application/x-xls	.xslt	text/xml
.xml	text/xml	.x_b	application/x-x_b
.xq	text/xml	.sisx	application/vnd.symbian.install
.xquery	text/xml	.ipa	application/vnd.iphone
.xsl	text/xml	.xap	application/x-silverlight-app
.xwd	application/x-xwd	.rar	application/x-rar-compressed
.sis	application/vnd.symbian.install	.x_t	application/x-x_t
.apk	application/vnd.android.package-archive	.zip	application/zip



自定义元数据

当用户需要自定义管理对象时，可以使用自定义元数据。媒体存储为用户提供了以“x-amz-meta-”开头的消息头来加入自定义元数据中，当用户查询此对象时，该自定义元数据将会携带在返回的响应头中。

自定义元数据的 key 值不区分大小写，媒体存储统一转为小写进行存储。value 值区分大小写。

示例：

```
PUT /test HTTP/1.1
Host: bucket01.ctyunxs.1cn
x-amz-meta-TEST: Test Meta

HEAD /test HTTP/1.1
Host: bucket01.ctyunxs.1cn
x-amz-meta-test: Test Meta
```

自定义元数据 key-value 对都必须符合 US-ASCII。

使用方式

媒体存储支持通过控制台、API、SDK 方式配置对象自定义元数据。

操作途径	参考文档
控制台	可参考： 上传对象 时在设置对象属性页配置元数据。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。



4.6.7 其他基础操作

列举对象

通过列举对象，用户可以查看某个桶内已存储的对象列表。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	登录控制台后，进入【对象存储-Bucket 列表】菜单页，在左侧导航栏单击选择指定区域下的桶，即可查看该桶内所有对象。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 获取对象列表 。
XstorBrowser	登录 XstorBrowser 后，在左侧导航栏单击某个桶，即可查看该桶内所有对象。

查看对象基础信息

完成上传对象操作后，用户可根据需求查看某个对象的基础信息。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 管理对象 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 获取对象元数据 。
XstorBrowser	登录 XstorBrowser 后，找到对应的对象，点击【...】按钮，选择【属性】，即可查看对象的基础信息。

分享对象

媒体存储支持用户将对象临时或者永久共享给其他人。



- 临时分享：

通过点击对象操作栏【详情】按钮，弹窗页面选择【复制文件 URL】，可将临时 URL 直接将其分享给其他用户。文件分享强调临时性，所有分享的 URL 都是临时 URL，存在有效期。

临时 URL 是由文件的访问域名和临时鉴权信息组成。示例如下：

```
https://bucketName.ctyun.cn/objectName?X-Amz-Algorithm=xxx&X-Amz-  
Date=xxx&X-Amz-SignedHeaders=xxx&X-Amz-Expires=xxx&X-Amz-Crede  
ntial=xxx&X-Amz-Signature=xxx
```

- 临时鉴权信息主要包含 X-Amz-Algorithm 、 X-Amz-Date 、 X-Amz-SignedHeaders 、 X-Amz-Expires 、 X-Amz-Credential 和 X-Amz-Signature 六个参数。
 - X-Amz-Algorithm 、 X-Amz-SignedHeaders 、 X-Amz-Credential 和 X-Amz-Signature 用于鉴权。
 - X-Amz-Date 和 X-Amz-Expires 用于定义鉴权的有效期。
 - X-Amz-Date 展示的是格林尼治时间，但实际链接生成的时间是以东八区时间为准则。
- 永久共享：

通过点击对象操作栏【设置权限】按钮，将对象的公共权限设置为公共读，此时再进入详情复制的 URL 就是永久链接。若用户重新将权限设置为私有，则永久链接失效，无法再访问下载该对象。

约束与限制

临时分享文件的 URL 有效期如下：

支持的使用方式	有效期
控制台	临时授权失效的时间为 24 小时。
SDK	通过参数“Expires”可设置临时授权失效的时间。默认临时授权失



支持的使用方式	有效期
	效的时间为 24 小时。
XstorBrowser	默认 2 小时。如果需要更长的有效期,可以在分享页面设置失效时长。

使用方式

支持的使用方式	参考文档
控制台	点击对象详情,之后点击复制文件 URL。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK,请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
XstorBrowser	可参考: 分享文件或文件夹 。

复制对象

通过复制对象,用户可以在其他存储路径下创建需要复制对象的副本或进行重命名操作。

对于复制操作,推荐选择小于 5GB 的对象进行操作。

如果用户希望将对象自动复制到其他存储区域,可通过存储桶复制功能完成操作。

使用说明

- 在存储桶未开启多版本的情况下,执行复制对象操作将对象 object1 复制为 object2,若对象 object2 已经存在,复制操作执行之后旧的对象 object2 会被复制的对象 object2 所覆盖,复制过程中源对象 object1 无任何变化。
- 为避免因执行复制对象而导致数据误删除,请确保目标对象不存在或者已无需使用。

使用方式

操作途径	使用方式
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK,请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考: 复制对象 。
XstorBrowser	可参考: 复制文件或文件夹 。



碎片管理

在分片上传对象过程中，如人为中断上传任务、本地设备断电等特殊情况导致数据上传失败，则会产生一些不完整的数据，这些不完整的数据即为碎片。

碎片会占用存储空间，会按照存储空间计费项进行计费，因此用户可以继续运行中断或失败的上传任务来消除碎片，或直接将碎片删除。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 碎片管理 。
SDK	<p>媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。</p> <ol style="list-style-type: none">调用列举分片上传任务，列出存储桶中已经初始化但未 complete 的分片上传任务。调用取消分片上传任务，取消分片上传任务并删除碎片。
原生接口	<ol style="list-style-type: none">调用获取分片上传任务列表接口，列出存储桶中已经初始化但未 complete 的分片上传任务。调用终止分片上传接口，取消分片上传任务并删除碎片。
XstorBrowser	可参考： 碎片管理 。



4.7 基础配置

4.7.1 跨域资源共享

使用场景

跨域资源共享（Cross-Origin Resource Sharing），简称 CORS，是一种浏览器安全规范机制。在网络请求中，当通信双方处于不同一个域时，由于同源策略的影响，双方是无法进行内容和脚本交互的。如果双方需要进行通信，则可以通过配置 CORS 来实现。

即在 HTTP 请求过程中，从一个域去请求另一个域的资源，只要协议、域名、端口有任何一个不相同，都会被浏览器当作是不同的域，这是浏览器为了保证跨域的安全而制定的一个安全策略，即同源策略。

为了更好的解释同源，您可以查看下表中相关的同源检测示例。以 <https://www.example.ctyun.cn/test.html> 为参照对比下面内容：

示例 URL (仅作为示例使用)	访问结果	原因
https://www.example.ctyun.cn/other.html	成功	协议、域名、端口都相同
https://www.example.ctyun.cn/product/other.html	成功	协议、域名、端口都相同
http://www.example.ctyun.cn/test.html	失败	域名、端口相同，协议不同
https://www.example.ctyun.cn:83/test.html	失败	协议、域名相同，端口不同
https://www.examplemuy.ctyun.cn/test.html	失败	协议、端口相同，域名不同

媒体存储针对跨域访问，提供跨域资源共享设置，对存储桶中的对象设置跨域访问。

使用说明

- 单个桶设置允许的跨域请求的来源没有限制，可以允许设置多条。



- 来源域名每行一个，一行最多一个通配符 *。
- 请求方法根据实际情况选择。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 跨域资源共享 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 设置 CORS 规则 。



4.7.2 生命周期

使用场景

媒体存储支持基于对象的生命周期配置，您可通过控制台配置相关规则，实现定时删除指定的对象、碎片，管理对象的当前版本或历史版本等。

使用说明

- 如果一个对象同时命中多条生命周期规则，媒体存储会以最短过期时间为准则执行。
- 创建生命周期规则时，规则名称不能为空，长度不能超过 255 个字符，且在当前桶唯一。
- 创建该条规则的应用范围有整个存储桶和指定范围，指定范围可以指定对象前缀或对象标签。
- 如果当前桶启用了 WORM 规则，那么该桶在合规保留期内的对象，其生命周期规则不生效。
- 生命周期支持通过控制台配置管理历史版本，但目前对象版本控制能力仅部分资源池支持，具体可参考：[版本控制](#)。
- 修改生命周期配置后，配置不会立即对桶内所有对象生效。例如原有生命周期规则为 1 天过期删除，2023 年 1 月 3 日已经开始删除 2023 年 1 月 1 日上传的满足过期条件的对象，如果此时修改生命周期规则为 7 天过期删除，那么新规则不会对 2023 年 1 月 1 日上传的对象生效，2023 年 1 月 1 日上传的对象会在 2023 年 1 月 3 日被删除完成，新的规则只会对 2023 年 1 月 2 日及以后上传的对象生效。

配置参数

通过 API 或 SDK 配置生命周期时，支持按照过期时间自动删除的配置，用户可以用 XML 格式进行配置，支持同时一个或多个生命周期规则。

具体配置参数如下：

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
LifecycleConfig	是	Array of	配置生命规		LifecycleConfigurati



参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
guration		Objects	则的信息		on

表 LifecycleConfiguration

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
Rule	是	Array of Objects	指定规则信息		Rule

表 Rule

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
ID	是	String	规则 ID	tst0718	
Filter	否	Array of Objects	规则的适配范围, Tag 和 Prefix 至少设置一个		Filter
Status	是	String	是否启用规则, Enabled: 表示启用规则; Disabled: 表示不启用规则	Enabled	
Expiration	是	Array of Objects	指定规则的过期时间		Expiration

表 Filter

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
Tag	否	String	指定规则所适用的对象标签, Tag 和 Prefix 至少设置一个		Tag
Prefix	否	String	指定规则所适用的前缀, Tag 和 Prefix 至少设置一个	/testprefix	

表 Tag

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象



参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
Key	否	String	指定规则所适用的标签键	key1	
Value	否	String	指定规则所适用的标签值	val1	

表 Expiration

参数	是否必填	参数类型	说明	示例	下级对象
Days	是	String	指定具体天数，需要为数字	5	

使用方式

支持的使用方式	参考文档
控制台	可参考： 生命周期 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 生命周期 。



4.7.3 镜像回源


使用场景

媒体存储提供回源功能，配置回源规则后，当请求者访问的对象在存储桶中不存在时，可以根据回源规则从指定的源站获取对象。

用户配置镜像回源规则后，当客户端访问媒体存储中的资源时，若资源不存在，媒体存储将根据存储桶的回源规则，向指定的源站获取文件，在获取文件成功后将对应资源返回给客户端。

在回源配置中，可开启 3xx 跟随，媒体存储会同时将数据保存到存储桶中，整个过程不中断业务，实现客户源站数据热迁移的需求。

镜像回源流程如下图所示：



适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

使用说明

- 回源规则是存储桶级别的，目前单个桶的回源地址只能设置一个。
- 暂不支持源站文件是使用 Transfer-Encoding: chunked 方式进行数据传输的，即从源站下载对象的响应中必须包含 Content-Length 这个头部来表明源对象大小，否则无法判定源站文件是否完整回源。

使用方法

操作途径	使用方法
控制台	可参考： 镜像回源 。





4.7.4 桶清单

使用场景

媒体存储提供桶清单功能，可以通过桶清单获得 Bucket 中指定对象的数量、大小、存储类型、最新更新时间以及 ETag 等。配置清单规则后，媒体存储将根据规则，每周生成桶清单文件。

适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

使用说明

- 每个存储桶最多设置 10 个清单。
- 生成周期：用户设置完成后，根据创建时间，按 T+1 生成第一份清单报告，T+1+7 生成第二份，以此类推。
- 桶清单配置的源桶和目标桶必须归属同一个帐号、在同一个区域。
- 桶清单将根据所填前缀筛选对象或者列出所有对象。

清单报告存储路径

清单报告及其相关文件会上传至目标存储桶中，具体路径如下：

```
<dest-bucket-name>/ (目标存储桶桶名)
└── <dest-prefix>/ (清单报告目录，如无则省略)
    └── <source-bucket-name>/ (源桶同名)
        └── <inventory-id>/ (清单任务名称)
            ├── YYYY-MM-DDTHH/ (扫描开始的日期)
            │   ├── manifest.json (清单任务的元数据文件)
            │   ├── manifest.checksum (manifest.json 文件的 MD5)
            │   └── inventoryFile/ (清单文件)
            └── timestamp-task-1.csv (timestamp 为清单任务开始的时间戳)
```



└─ timestamp-task-2.csv

✧ 说明

- 发起清单任务后，当源桶内文件很多时，清单结果会逐步更新。
- 待清单目录下的 manifest.json 文件生成之后，清单结果才会完全生成。

清单文件

清单报告

清单报告中包含清单任务的各项信息，以下为清单内容：

- 源桶名
- 对象名
- 对象大小（以字节 byte 为单位）
- 最新更新时间
- 存储类型
- ETag

生成的清单文件首行为表头，从第二行开始为实际的清单内容，元数据之间以逗号分隔，示例如下：

```
源桶名,对象名,对象大小(byte),最新更新时间,存储类型,ETag
bucket01,obj1.txt,3, 2023-06-14 15:58:23,低频型,d022646351048ac0ba397d12dfafa304-1
bucket01,obj2.txt,4, 2023-06-14 15:58:33,低频型,00e4595eafdbb56b49cbf810aadd5aa-1
```

manifest 文件

manifest 文件提供相关清单报告的元数据和基本信息，具体样例如下：

```
{
    "fileFormat": "CSV",
    "version": "v2.0",
    "fileSchema": "源桶名, 对象名, 对象大小 (byte) ,最新更新时间, 存储类型, Etag",
    "creationTimestamp": 1765872112934,
    "sourceBucket": "sourceBucketName",
    "destinationBucket": "destinationBucketName",
```



```
"files": [  
    {  
        "Key":  
            "dest-prefix/sourceBucketName/inventory-id/date/inventoryFile/1765872112934-317-00001.csv  
        ",  
        "Size": 220,  
        "MD5checksum": "55faae10a294f68c16cabdf6*****"  
    }  
]
```

各字段说明如下：

字段名称	字段说明
fileFormat	清单文件的格式。
version	清单文件的版本，统一为 v2.0。
fileSchema	清单文件包含的字段。
creationTimestamp	显示开始扫描源 Bucket 的时间戳。
sourceBucket	配置清单规则的源存储桶桶名。
destinationBucket	存放清单文件的目标存储桶。
files	清单文件的 MD5 值、文件名完整路径及文件大小。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 桶清单 。



4.7.5 桶标签

使用场景

媒体存储提供桶标签功能，用户可以通过桶标签功能，对存储桶进行分类管理，如通过不同的标签来标记不同场景所使用的存储桶、ListBucket 时只显示带有指定标签的 Bucket 等。

适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

使用说明

存储桶标签是使用一组键值对（Key-Value）进行标记：

- 一个 Bucket 最多可以设置 10 对标签。
- 同个存储桶下不可以有相同的标签键。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 桶标签 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 添加或修改桶标签 。



4.7.6 文件解压缩

使用场景

媒体存储提供压缩文件自动解压功能，用户可以将符合解压规则的压缩文件直接上传，服务会对相应文件进行自动解压后存储。

适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

使用说明

- 文件解压缩功能目前仅支持 zip、rar 和 tar 格式的压缩文件。
- 必须指定触发文件解压缩的前缀和后缀。
- 若压缩包中包含非 UTF-8 或 GB 2312 编码的文件名或者目录名时，可能导致解压生成文件的文件名或目录名出现乱码、解压过程中断等情况，请使用 UTF-8 或 GB 2312 编码命名您的文件或文件目录。
- 解压路径加上压缩包解压出文件的文件名，总字符长度不可超过 1024，否则会导致解压失败。
- 支持解压完成后进行回调通知。
- 目前不支持解压加密的压缩文件。

使用方法

操作途径	使用方法
控制台	可参考： 文件解压缩 。



4.8 数据安全

4.8.1 防盗链

使用场景

媒体存储支持防盗链配置，可通过是否允许空 Referer 或黑白名单进行防盗链校验。

如用户根据 Referer 进行防盗链配置，媒体存储会根据浏览器访问请求附带的 Referer 与用户配置的规则来判断允许或拒绝此请求，如果校验一致，则将允许该请求的访问；如果不一致，则将拒绝该请求的访问。

如用户根据黑白名单进行配置，媒体存储会对访问来源地址进行校验，如与白名单匹配成功则允许请求访问，否则阻止请求访问。设置黑名单后，与黑名单匹配成功则拒绝请求访问。

使用说明

媒体存储支持是否允许空 Referer 或黑白名单配置。

Referer 规则

- Referer 可以设置多个，最多十个。
- 白名单/黑名单 Referer 输入的字节数不能超过 1024 个字符。
- Referer 支持通配符*，如：*.ctyun.com。
- 如果请求时 Referer 头域包含了 HTTP 或 HTTPS，那么 Referer 设置也要包含 HTTP 或 HTTPS，否则设置不生效。
- 可以设置是否允许空 Referer：
 - 允许：空 Referer 表示 HTTP 或 HTTPS 请求中，不带 Referer 字段或 Referer 字段为空。
 - 拒绝：只有 HTTP 或 HTTPS Header 中包含 Referer 字段的请求才能访问。

白名单和黑名单

- 黑名单：来自 Referer 里填写的地址均会被拒绝。
- 白名单：来自 Referer 里填写的地址均允许访问。



- 目前媒体存储暂时只支持设置白名单或者黑名单，不支持同时设置。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 防盗链 。



4.8.2 合规保留

使用场景

媒体存储提供合规保留（WORM）功能，开启合规保留后，处于合规保留期的对象均“不可删除、不可篡改”。

规则启用后，用户可以在 Bucket 中上传和读取文件（Object），但是在 Object 的保留时间到期之前，任何用户都不能修改、覆盖、删除处于合规保留期的对象；Object 的保留时间到期后，才可以删除 Object。

适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

使用说明

- 一个 Bucket 仅支持添加一条 WORM 规则，WORM 规则创建后，状态默认为【未启用】。用户需主动启用规则。
- WORM 规则启用后，规则不可禁用、不可删除，且无法缩短保护时间，只可延长保护时间。并且，启用后的规则不可删除。
- WORM 保留时间精确到秒，如对象 A 的最后更新时间为 2021-7-1 12:00:00，保护周期 1 天，则 A 会在 2021-7-2 12:00:01 过合规保留期。
- 处于保护中的对象不会被生命周期删除，当对象不再受保护后，如果满足生命周期过期规则，将会被系统删除。
- 如当前 Bucket 有生效的 WORM 规则，且有处于合规保留期内的文件，则无法通过控制台、API、SDK 删除 Bucket。
- 如当前 Bucket 有生效的 WORM 规则，但没有处于合规保留期内的文件，或者 Bucket 为空，则可以删除 Bucket，从而间接删除 WORM 规则。
- 如对象处于保护周期，则无法通过控制台、API、SDK 修改、覆盖、删除对象。



- 当配置存储桶复制后，如果目标桶开启了 WORM 规则，源桶和目标桶无重名对象，且对象不在保护期内，则对象可被复制。
- 处于保护中的对象允许修改对象元数据。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 合规保留 。



4.8.3 版本控制

使用场景

媒体存储支持版本控制，针对 Object 的覆盖和删除操作以历史版本的形式保存下来，可将 Object 恢复至任意的历史版本。

主要使用场景如下：

- **发生数据误删除：**开启版本控制后，如果发生误删数据的情况，可通过对象多版本，恢复误删除的数据。（仅限于未指定版本号删除，若指定版本号删除，则无法恢复）。
- **文件被覆盖：**对于同名对象文件被覆盖的情况，可以通过对象多版本，找回某个时间节点的对象版本。

适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

使用说明


- 版本控制本身不收取任何费用，但对当前版本和所有历史版本的文件都会收取存储费用。
- 版本控制一旦启用，不可以关闭，只能暂停使用。暂停后，新上传的对象版本号为空。若之前有空版本号的同名对象，则会覆盖该带空版本号的对象。
- 暂停版本控制功能后，历史版本对象仍保留并继续计算存储空间费用，如需删除，请指定版本号进行删除。
- 相较于未启用版本控制的直接删除，暂停版本控制后，删除对象会产生一个版本号为空的删除标记。
- 功能互斥：同一 Bucket 中，多版本与合规保留策略无法同时配置，如多版本为“暂停”状态，也不可以配置合规保留策略。
- 使用 API 或 SDK 获取对象时，默认获取最新版本的对象，如对象的最新版本为删除标记，则获取对象会返回 404。



- 用户可以获取指定版本号的对象。

版本控制图解


- 开启版本控制后，对象最新版本逻辑如下图：



用户控制台可查看历史版本的对象：

The screenshot shows a 'Bucket列表' (Bucket list) page. On the left, there's a sidebar with '媒体存储 / 对象存储 / Bucket列表' and a '新建Bucket' button. The main area has tabs for 'Bucket信息' (Bucket information), '文件列表' (File list), '基础配置' (Basic configuration), '权限管理' (Permission management), and '未完成上传' (Incomplete upload). Under '文件列表', there are two entries for 'D 1-01.jpg': one from '2023-12-19 14:38:03' with 'version id=null' and another from '2023-12-19 14:24:56' with 'version id=2222'. Below these, there are two entries for 'D 1-02.jpg' with similar details. A red box highlights the second entry for 'D 1-01.jpg'.

- 开启多版本后删除对象：



删除标记在控制台展示如下：



The screenshot shows the WingCloud Object Storage Bucket List interface. On the left, there's a sidebar with a 'New Bucket' button and a preview area showing thumbnail images. The main panel has a 'Bucket Information' section with fields for '名称' (Name) and '存储区域' (Storage Region), and a table showing '文件数量' (File Count: 116) and '创建时间' (Creation Time: 2022-08-26 15:25:07). Below this are tabs for '文件列表' (File List), '基础配置' (Basic Configuration), '权限管理' (Permissions Management), and '未完成上传' (Incomplete Uploads). The '文件列表' tab is active, showing a table with columns: '文件名' (File Name), '文件大小' (File Size), '媒体类型' (Media Type), '存储类型' (Storage Type), '更新时间' (Last Updated), and '操作' (Operations). One file, '1-01.jpg', is selected and highlighted with a red border, showing its version history: '2023-12-20 09:51:20 (最新版本) (删除标记)' (Latest Version, Deletion Marked). Other files listed include '2023-12-19 14:38:03' and '2023-12-19 14:24:56', both 1.00MB images stored in standard storage.

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考: 版本控制 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK, 请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考: 设置版本控制 。



4.8.4 服务端加密

使用场景

媒体存储支持服务端加密，当用户配置服务端加密后，媒体存储将对收到的对象进行加密，再将加密对象持久化保存。

当用户通过GetObject请求下载文件时，服务自动将加密文件解密后返回给用户，并在响应头中返回x-amz-server-side-encryption，用于声明该文件进行了服务器端加密。

媒体存储支持以下加密方式：

- 密钥托管于服务端：即XOS完全托管，使用媒体存储服务端的密钥进行加密，用户无需管理密钥，用户可以通过控制台、API或SDK配置此加密。支持以存储桶维度配置加密，配置完成后，上传对象到该存储桶均默认进行加密。

适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

使用说明

用户控制台默认只允许设置行业标准的AES256加密算法。

桶加密开关关闭后，访问加密对象必须使用HTTPS协议。

媒体存储只对服务器端加密配置生效后上传的对象进行加密，不会加密历史文件。

使用方式


操作途径	使用方式
控制台	可参考： 服务端加密 。
SDK	媒体存储支持多种语言SDK，请从 SDK概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。
原生接口	可参考： 配置加密规则 。



4.8.5 存储桶复制

适用场景

存储桶复制是跨不同存储区域或同一存储区域的存储桶之间自动、异步（近实时）复制对象，可根据配置，将源桶对象的创建、更新和删除等操作复制到目标存储桶。



通过存储桶复制功能，可满足用户以下场景需求：

- 合规性要求：因合规性要求，数据需要在不同存储区域或存储桶保存一份副本。通过存储桶复制，可在媒体存储的存储区域之间复制数据，以满足业务要求。
- 数据迁移：因业务发展需要，将业务数据从一个存储桶复制到另一个存储桶，实现数据的迁移。
- 数据备份与容灾：因业务运行需要，希望所有写入媒体存储-对象存储服务的数据能够在另一存储区域进行备份，以预防在数据发生不可逆损毁时，有安全、可用的备份数据，可实时切换业务访问路径，保证业务不中断。



适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

使用说明

- 存储桶复制为近实时的操作，可能会存在对象不会立刻复制到目标桶中的情况，请耐心等待。
- 服务进行复制的过程中，会产生上传对象的请求，在按需计费模式下，这部分请求会按照次数计算费用，具体参考[计费项](#)。
- 数据复制后，会在目的桶产生存储空间，因此会产生存储空间费用。存储空间计费可参考[计费项](#)。
- 支持对源端分片上传的文件复制，源端分片上传完成后，服务开始进行复制。
- 目前存储桶复制暂不支持对追加写的文件进行复制。
- 当开启多版本控制时，源桶和目标桶的状态必须保持一致。
- 如修改目标桶中副本对象的 ACL，可能会导致目标桶中的副本对象与源桶的对象访问控制权限不一致。
- 如配置同步历史数据，规则创建后将开始同步历史数据。历史数据仅同步规则创建前的数据。
- 如已配置同步历史数据且启用复制规则后，修改规则配置可能会使历史对象不被复制，因此建议在历史对象复制未完成前不要修改该桶的复制配置。
- 关闭同步将同时删除规则。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 存储桶复制 。
SDK	媒体存储支持多种语言 SDK，请从 SDK 概览 页面选择进入对应的开发指南查阅。




4.9 数据迁移

4.9.1 概述

适用场景

媒体存储为客户提供在线迁移服务，客户可以通过在线迁移服务实现以下数据迁移场景：

- 将同个账号的媒体存储的某个 bucket 数据迁移至另一个 bucket。
- 跨不同的天翼云账号迁移媒体存储间的数据。
- 将第三方数据，如阿里云、AWS 等数据迁移到媒体存储。



✧ 说明

目前数据迁移为内测能力，如有需要，可联系客户经理或[提交工单](#)申请试用。

功能说明

数据迁移具备以下能力：



- 用户可以通过媒体存储控制台页面，快速配置数据迁移策略；可指定需要迁移的对象范围、覆盖方式。
- 提供任务管理页面，用户可随时掌握迁移进度，管理迁移任务。
- 采用 HTTPS 数据加密通道，保证迁移传输安全；服务会自动比对数据，保证迁移数据的准确性。
- 提供迁移报告，用户可直观了解迁移总数、成功数、失败数，支持失败对象一键重试。

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 创建迁移任务 。



4.9.2 计费说明

目前在线迁移服务暂不收取服务费用，但因迁移数据时会产生数据的上传下载以及 API 请求，所以会产生对应的下行流量费用以及 API 请求次数费用。

下行流量说明

数据迁移时，服务会将数据先从源端下载，再将数据上传至媒体存储，这个过程会产生源端的下行流量费用，流量由已迁移数据的实际大小决定，数据上传至媒体存储不收取费用。

- 1.如果源端为第三方云厂商，数据迁移时产生的下行流量费用由第三方云厂商收取。
- 2.如果源端为媒体存储，数据迁移时产生的下行流量费用由天翼云收取。

API 请求次数说明

以下说明基于单个文件的请求次数

场景	源端	目的端
对于源地址中与目的地址不同名的文件	1. 迁移前对比数据，确认对象是否存在和对比需要一次 head 请求 2. 迁移数据需要一次 get 请求	1. 迁移前对比数据，确认对象是否存在和对比需要一次 head 请求 2. 迁移数据需要一次 put 请求 3. 迁移完成后校验数据需要一次 head 请求
对于源地址和目的地址的同名文件，并且文件需要迁移至目的端	1. 迁移前对比数据，确认对象是否存在和对比需要一次 head 请求 2. 迁移数据需要一次 get 请求	1. 迁移前对比数据，确认对象是否存在和对比需要一次 head 请求 2. 迁移数据需要一次 put 请求 3. 迁移完成后校验数据需要一次 head 请求
对于源端和目的端的同名文件，并且文件不需要迁移	迁移前对比数据，确认对象是否存在和对比需要一次	1. 迁移前对比数据，确认对象是否存在和对比需要一次 head 请求



场景	源端	目的端
至目的端	head 请求	求 2. 迁移完成后校验数据需要一次 head 请求

注意：

- 如果迁移文件大于或等于 100MB，则迁移数据时会将文件进行分片后再上传，单个分片大小为 50MB，此时迁移数据的请求数根据迁移数据大小决定。如果进行了分片处理，在分片之前会有一个 post 请求，分片上传完毕之后合并分片会有一个 post 请求。
 - 例如：大小为 150M 的文件会被分成三片，迁移时源端请求数与之前一致，数据迁移过程中目的端会产生三次 put 请求和两次 post 请求，因此目的端整个流程一共有两次 head 请求，两次 post 请求和三次 put 请求。
- 采用传入文件或者文件列表形式的方式进行迁移，每个 object 会多产生一次 head 请求（为了验证传入的文件是否存在）。



4.9.3 使用说明

在线迁移使用说明如下：

类别	限制
元数据迁移	目前只支持迁移标准请求头 Content-Type 和 Content-Encoding
对象列表文件	<p>服务支持根据对象列表文件迁移指定对象。</p> <p>用户将需要迁移的对象记录在 TXT 文件中，并将该文件存储在媒体存储的存储桶内。文件具体要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none">一个源端对象名称为一行，如迁移如源端桶内有对象 object1, A/objects2，则列表文件里过行填写 object1、A/objects2。对象列表文件大小不能超过 1024MB。对象列表文件必须是 “.txt” 类型的文件，并且该文件元数据中的“ContentType” 只能为：“text/plain”。对象列表文件必须是 UTF-8 无 BOM 格式编码格式。对象列表文件中每行不要添加无效空格，否则可能会导致解析文件列表中的文件名失败，导致迁移失败。对象列表文件中每行长度不要超过 65535，否则会导致迁移失败。对象列表文件的元数据中不能设置 “ContentEncoding”，否则会导致迁移失败。
迁移报告文件	单个任务单个迁移记录文件（包括总文件、成功对象文件、失败对象文件）最多记录 100 万个对象，超过会重新创建新的记录文件。 如果失败数量过多，建议分析失败文件列表，评估处理后重新开始迁移



4.10 数据监控

4.10.1 用量统计

使用场景

用户可以在控制台上数据统计菜单页面查看使用情况，并可指定查询的时间范围。目前支持对象存储与文件存储的使用情况查询。

对象存储可查看所有已开通的区域汇总情况、指定区域情况或单个 Bucket 使用情况，统计项包括：

- 存储空间：存储空间变化曲线/列表。
- 流量：公网下行流量、公网上行流量、内网下行流量、内网上行流量、CDN 回源上行流量、CDN 回源下行流量的变化曲线。
- 请求状态详情：总请求次数、有效请求次数、2XX、4XX、5XX 请求次数以及占比情况。
- 请求次数：PUT、POST、GET、DELETED 以及其他请求次数变化曲线/列表。此处请求次数仅统计返回状态码为 2XX 的请求。

文件存储可查看指定区域情况，统计项包括：

- 存储空间：存储空间变化曲线/列表。

使用说明

- 其中所有的列表数据均可导出。
- 按照时间段搜索时，起始时间与结束时间间隔时间最多支持 31 天。
- 请注意受采集时间及图表精度限制，所列数据仅供参考，不作为账目依据。

使用方式

操作途径	使用方法
控制台	可参考： 用量统计 。



4.10.2 事件通知

使用场景

媒体存储支持事件通知能力，当对象存储资源发生变动（如新对象上传、删除对象）时，用户可通过事件通知配置及时收到通知消息。

适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

使用说明

- 事件类型：支持多选，匹配一个事件类型触发一条通知。
- 资源描述 - 前缀、后缀：前后缀各支持配置一个。
- 资源描述 - 元数据：支持配置 10 个元数据，对象必须包含所配置的元数据才视为匹配。
- 当资源描述包含多个条件时，对象必须匹配所有条件才视为匹配。
- 目前事件通知回调暂不支持鉴权，用户需提供无需鉴权的回调地址。
- 当事件回调失败时，服务会重试回调，直至回调成功。

事件类型

事件通知目前支持以下事件类型：

事件类型	说明
ObjectCreated:*	所有上传对象的操作
ObjectCreated:Put	通过 PutObject 接口上传对象的操作
ObjectCreated:Post	通过 PostObject 接口上传对象的操作
ObjectCreated:Copy	通过 Copy 接口上传对象的操作
ObjectCreated:CompleteMultipartUpload	通过分片上传接口上传对象的操作
ObjectRemoved:*	所有删除对象的操作
ObjectRemoved:Delete	通过 DeleteObject 接口删除对象的操作



事件类型	说明
ObjectRemoved:DeleteMarkerCreated	开启多版本的存储桶，在不指定 versionId 删除对象时会插入一个 DeleteMarker 的操作

事件通知消息结构

事件通知消息结构如下：

```
{  
  "Records": [  
    {  
      "eventVersion": "", // 版本号  
      "eventSource": "", // 消息源，固定为"ctyun:s3"  
      "awsRegion": "", // 事件所在的 region  
      "eventTime": "", // 事件时间，格式为 ISO-8601，示例：2023-06-13 02:  
      "20:19.032936Z  
      "eventName": "", // 触发事件通知的事件名  
      "userIdentity": {  
        "principalId": "" // 触发事件的用户 ID  
      },  
      "requestParameters": {  
        "sourceIPAddress": "" // 请求的源 IP  
      },  
      "responseElements": {  
        "x-amz-request-id": "", // 请求对应的 requestid  
        "x-amz-id-2": "" // 帮助定位问题的特殊符号  
      },  
      "s3": {
```



```
"s3SchemaVersion": "1.0",

"configurationId": "", // 事件匹配的事件通知规则的名称

"bucket": {

    "name": "examplebkt", // 桶名

    "ownerIdentity": {

        "principalId": "" // 桶拥有者的帐号 ID

    },

    "arn": "arn:aws:s3:::examplebkt", // 桶的 ARN

    "id": "" // 桶 id

},

"object": {

    "key": "object", // 对象名

    "size": 779, // 对象大小

    "etag": "", // 对象 ETag

    "versionId": "", // 对象版本 Id

    "sequencer": "", // 确定某个特定对象事件顺序的标识

    "metadata": [

        {

            "key": "x-amz-meta-a", // 用户自定义元数据

            "val": "2"

        }

    ],

    "eventSource": "AmazonS3"

},

"eventVersion": "1.0"

}
```



```
        ]  
    }  
}
```

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考: 事件通知。



4.10.3 日志存储

使用场景

媒体存储日志存储功能支持自动把桶的各类访问请求记录日志，并存储到某一存储桶中，适合对请求有分析或审计等需求的用户使用。

- 日志文件存放位置需要在开启桶日志存储功能时指定，仅支持在源存储桶所属区域中选择存储桶，也包括开启日志功能的桶本身。
- 日志记录设置成功后，大约 5~10 分钟后可在日志存储桶中查看到桶的操作日志。
- 为了更有效的管理日志，建议您将日志存放到不同的桶中。
- 日志文件记录的是通过 API 或 SDK 方式进行的 S3 协议操作。
- 生成的日志文件会保存在指定的存储桶，占用存储空间，因此会产生存储费用。如需定时清理，可通过生命周期相关配置实现，具体可参考：[生命周期](#)。
- 日志文件生成规则：
 - 日志文件存储路径：日志存储位置 / 日志文件前缀（如无设置则省略）/YYYY - MM - DD - HH-mm-ss_UniqueString。
 - 生成周期：启用规则后开始生成，并且以 5 分钟为单位保存至日志存储位置中。

适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

日志文件参数

以下所示为生成的桶访问日志文件记录：

```
gdoss.xstore.ctyun.cn [$server_addr] [$remote_addr] [$time_local] "$request_method" "$host" "$request_uri" $status $body_bytes_sent $content_length "$http_referer" $request_time "$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" "$scheme" "
```



```
$op_name" "$http_transfer_encoding" "$http_ctyun_network_type" "$varUser" "
$upstream_response_time"
```

访问日志主要包含如下信息：

参数	说明
gdoss.xstore.ctyun.cn	资源池域名，用来标记资源池。
\$server_addr	当前服务器地址，一般是内网 IP。
\$remote_addr	连接的对端服务器地址。
\$time_local	日志时间。
\$request_method	HTTP Method，如 PUT、GET、DELETE、POST、HEAD 等。
\$host	HTTP 请求里面的 header 字段： host。
\$request_uri	HTTP 请求里面的 URI。
\$status	HTTP 状态码。如 200、204、206、403、404 等。
\$body_bytes_sent	服务端发送给客户端的消息 body 长度。
\$content_length	服务端收到的消息的请求的长度。
\$http_referer	HTTP 请求里面的 referer 字段。
\$request_time	请求持续时间。包含从服务端建立连接完成到完成响应这段时间。
\$http_user_agent	HTTP 请求里面的 user_agent 字段。
\$http_x_forwarded_for	HTTP 请求里面的 x_forwarded_for 字段。
\$scheme	区分 HTTP 还是 HTTPS 请求。
\$op_name	API 接口名称。如 GetObject、ListBuckets 等等。
\$http_transfer_encoding	HTTP 请求里面的 transfer_encoding。
\$http_ctyun_network_type	表示请求来源的网络类型:public (公网)、private(内网)。
\$varUser	用户标记，表示这个请求对应的用户。



参数	说明
\$upstream_response_time	请求在资源池内部的处理时间。

日志文件内容根据开通的区域不同，格式会有一定出入，请以实际为准。

使用方式

媒体存储支持通过控制台、API 方式设置日志存储。

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 日志存储 。



4.10.4 告警管理

使用场景

媒体存储提供了告警功能，用于对用户在使用过程中产生的响应状态码、读请求、写请求、流量等进行监控和告警。客户可在媒体存储控制台上自定义告警目标、告警统计周期、告警持续周期、对比规则、通知间隔以及告警推送渠道来实时跟踪请求、流量和请求响应等信息，并在监控数据达到告警阈值时发送告警信息，让您能够快速获取异常通知，并及时进行异常情况处理。

适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

使用说明

- 一个告警规则可配置多条告警指标，若指标满足任一判断条件即会触发告警。
- 控制台仅显示最近 30 天的告警信息和历史推送信息。
- 该功能暂未对所有用户开放，请向客户经理咨询详情并使用。
- 示例：如果配置了 Bucket 维度下，读请求在 5 分钟周期持续 3 个统计周期 > 10 个然后通知间隔选择 30 分钟通知一次这样一条告警规则，只要该桶在 0-5 分钟，5-10 分钟，10-15 分钟统计出来的读请求总和分别都比 10 个多就会产生告警信息，告警信息产生后 30 分钟内不会重复推送这条告警规则产生的告警信息。

监控维度

- 媒体存储提供了"资源池维度"、"Bucket 维度"这两个维度进行监控。通过"资源池维度"客户可对某个已开通区域下的所有桶进行监控。"Bucket 维度"则允许用户只对某个已开通区域下的某个桶进行监控。
- 时间范围：统计周期设定用于计算指标值的时间范围。可选的时间周期有"5 分钟周期"、"15 分钟周期"、"30 分钟周期"、"60 分钟周期"。



- 持续周期：在持续周期内持续满足告警条件才会产生告警信息。可选的持续周期有“持续 1 个统计周期”、“持续 3 个统计周期”、“持续 5 个统计周期”、“持续 10 个统计周期”。
- 通知间隔：通知间隔用于设定告警信息发出后多长时间内不再推送同一个告警规则的告警信息。
- 告警推送目标：媒体存储提供多种渠道推送告警信息。用户可根据需要配置 URL、邮箱或短信作为告警通道。

告警指标

响应状态码类

指标名称	指标含义	基础单位
2XX 比例	统计在时间范围内响应状态码为 2XX 在总请求次数的占比	百分比
3XX 比例	统计在时间范围内响应状态码为 3XX 在总请求次数的占比	百分比
4XX 比例	统计在时间范围内响应状态码为 4XX 在总请求次数的占比	百分比
403 比例	统计在时间范围内响应状态码为 403 在总请求次数的占比	百分比
404 比例	统计在时间范围内响应状态码为 404 在总请求次数的占比	百分比
408 比例	统计在时间范围内响应状态码为 408 在总请求次数的占比	百分比
499 比例	统计在时间范围内响应状态码为 499 在总请求次数的占比	百分比
其他 4XX 比例	统计在时间范围内响应状态码为其他 4XX 比例在总请求次数的占比	百分比
5XX 比例	统计在时间范围内响应状态码为 5XX 在总请求次数的占比	百分比

请求方式类

指标名称	指标含义	基础单位
读请求数	统计在时间范围内用户所有存储类型读请求的总和	个
写请求数	统计在时间范围内用户所有存储类型写请求的总和	个

流量类



指标名称	指标含义	基础单位
公网上行带宽	统计在时间范围内平均每秒外网上传对象大小总和	bps
公网下行带宽	统计在时间范围内平均每秒外网下载对象大小总和	bps
内网上行带宽	统计在时间范围内平均每秒内网上传对象大小总和	bps
内网下行带宽	统计在时间范围内平均每秒内网下载对象大小总和	bps

使用方式

操作途径	使用方式
控制台	可参考： 告警管理 。



4.11 域名管理

4.11.1 自定义域名

使用场景

媒体存储提供自定义域名绑定功能，用户可通过已绑定的自定义域名访问存储桶内的文件，可满足用户将网站文件迁移到媒体存储后，仍可保持访问链接不变的场景需求。

如用户在广东资源池 1 区有个 testbucket 的存储桶，其下保存了一个 1.jpg 的公共读对象。用户为 testbucket 绑定了自定义域名为 www.example.ctyun.cn，且完成 CNAME 配置，则绑定后访问规则如下：

`http://example.ctyun.cn/1.jpg` 请求到媒体存储后，服务会找到该域名所绑定的存储桶，转变成访问 testbucket 存储桶的 1.jpg 文件，并将内容返回给用户。

适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

使用说明

- 每个桶支持配置 20 个自定义域名。
- 不支持配置中文域名。
- 按照工信部要求，使用自定义域名时，需要提前完成 ICP 备案。如何备案请参见：[新增备案](#)。
- 一个自定义域名只能绑定到一个桶域名上。
- 支持 HTTPS 方式访问自定义域名。使用 HTTPS 方式访问时，用户需提前在控制台配置 HTTPS 自定义域名时上传对应证书。具体可参考：控制台指南-[自定义域名](#) 的【证书托管】章节。

使用方式

支持的使用方式	参考文档
控制台	可参考： 自定义域名 。



4.12 数据处理

媒体存储支持图片处理与视频截帧能力，用户可对存储在媒体存储中的数据进行一站式的数据处理操作。

图片处理

针对媒体存储内存储的图片文件（Object），用户可以在GetObject请求中携带图片处理参数对图片文件进行处理。例如添加图片水印、转换格式等，支持直接使用一个或多个参数处理图片，存在多个图片处理参数时，将按照参数顺序对图片进行处理。

具体可参考：[图片处理-概述](#)。

适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或[提交工单](#)申请。

处理参数

图片处理	参数	说明
图片缩放	resize	将图片缩放至指定大小。
格式转换	format	转换图片格式。
旋转	rotate	按指定角度以顺时针方向旋转图片。
EXIF 信息	info/strip	获取或删除图片的 exif 信息。
质量变换	quality	调整 JPG 和 WebP 格式图片的质量。
亮度	bright	调整图片亮度。
渐进显示	interlace	将 JPG 格式的图片调整为渐进显示。
模糊	blur	对图片进行模糊处理。
自定义裁剪	crop	裁剪指定大小的矩形图片。
图片水印	watermark	为图片添加图片或文字水印。
自适应方向	auto-orient	将携带旋转参数的图片进行自适应旋转。
获取平均色调	average-hue	获取图片平均色调信息。



图片处理	参数	说明
锐化	sharpen	通过锐化参数，提高原图的清晰度。
对比度	contrast	调整原图的对比度。
内切圆	circle	将图片处理成内切圆。
圆角矩形	rounded-corners	将图片的 4 个角切成圆角。
索引切割	indexcrop	按指定大小分割原图并截取需要的图片。

视频截帧

用户可以在 GetObject 请求中携带视频截帧处理参数对视频文件进行处理，服务默认会保存视频截帧的图片，图片会保存在视频所在 bucket 的 snapshot 目录下面。

具体操作可参考：[视频截帧](#)。

适用区域

本功能目前仅部分资源池支持，具体可参考：[资源池与区域节点](#)。

如需使用，可联系客户经理或提交工单申请。