

天翼云·甄选商城

翼企云产品

订购指南

中国电信股份有限公司云计算分公司

修订记录

内容	时间
新建文档	2020/02/27

目 录

1. 产品订购指导.....	4
1.1 注册账号.....	4
1.2 订购翼企云.....	5
1.3 登录翼企云云主机（Linux 版）	9
1.4 登录翼企云云主机（Windows 版）	10
1.4.1 VNC 方式登录.....	10
1.4.2 MSTSC 方式登录.....	10

1. 产品订购指导

1.1 注册账号

在创建和使用天翼云云主机之前，您需要先注册天翼云门户的账号。本节将介绍如何进行账号注册，如果您拥有天翼云的账号，请跳转到“2.2 登录控制中心”。

1. 登录天翼云门户 <https://www.ctyun.cn/>，点击【注册】；



2. 在注册页面，请填写“邮箱地址”、“登录密码”、“手机号码”，并点击“免费获取短信验证码”按钮，如 1 分钟内手机未收到验证码，请再次点击“免费获取短信验证码”按钮；

欢迎注册天翼云

邮箱地址
密码
确认密码
☒ 个人 ☐ 企业
+86 手机号码
验证码
获取验证码
邀请码(选填)
☒ 我已阅读《天翼云网站服务协议》
同意协议并提交

3. 在注册页面，输入发送到手机的验证码，并点击“同意协议并注册”；

4. 注册成功后，可到邮箱激活您的账号或立即体验天翼云。

5. 激活完成后，登录天翼云，在主页右上角头像处，选择“身份认证”进行实名认证。

注意：此次活动中，只有企业用户才可以参与，因此在进行实名认证时，要认证为企业用户



1.2 订购翼企云

1. 打开浏览器，输入 <https://www.ctyun.cn/>，打开天翼云主页，在天翼云主页上会看到“**暖春行动：中小企业免费上云**”活动，点击“立即领取”按钮，会进入到活动主页；



2. 在活动主页上找到“弹性云主机”，在弹性云主机中选择云主机规格，选择合适的可用区，选择镜像为“甄选应用/翼企云 Linux 版”，选择完毕之后，点击“免费领取”按钮，会提示订购成功，跳转到天翼云管理中心；



3. 在天翼云管理中心，会看到已经订购的产品。天翼云后台会自动处理订单，待订单处理完毕后，会给客户发送短信通知；



订单支付成功，正在处理中！处理完成后会以短信方式通知您！

订单号: 20200227193122155299 已支付 类型: 包周期新购 创建时间: 2020-02-27 19:31:22 更新时间: 2020-02-27 19:31:22

产品	配置	订购数量	所属资源池	周期	总额 (元)
云主机包周期	CPU:4核; 内存:8G 系统盘:40G 操作系统:linux	x 1	杭州	2 x 一月	920.00
EBS弹性块包周期	类型:普通IO 容量:40GB				24.00
云主机带宽包周期	公网带宽:2Mbps				80.00

原价:1,024.00元 费用合计: 0.00元

订单费用: + 0.00元
账户余额支付: - 0.00元
代金券支付: - 0.00元
实际支付: 0.00元

4. 返回到天翼云主页，在右上角找到控制中心，点击并进入到控制中心页面。在控制中心页面选择正确的资源池，会看到订购后的产品。



控制中心 服务列表 收藏 杭州

所有服务 我的收藏 请输入名称或者功能查找服务

计算

- 弹性云主机 (1)**
弹性可扩展的计算服务器
- 物理机服务 (0)
租户专属的物理服务器
- 云容器引擎
高性能可扩展的容器服务
- 镜像服务 (0)
自助式管理镜像资源

存储

- 云硬盘备份 (0)
安全可靠的块存储备份
- 云硬盘 (1)**
弹性可扩展的块存储
- 对象存储服务
可扩展的云存储
- 对象存储(融合版)
多协议融合的云存储

网络

- 虚拟私有云 (1)**
安全隔离的虚拟网络
- 弹性负载均衡 (0)
多台云服务器间自动流量分发
- VPN (0)
远程安全接入VPC网络
- 内网DNS
稳定、安全、快速的内网域名解析服务

5. 配置翼企云服务所需的端口

- 点击“虚拟机私有云”，进入到网络控制台主页，点击“总览”，显示所有的网络资源



- 选择“安全组”，进入到安全组页面

安全组 ②

+ 创建安全组

名称	安全组规则	关联实例	描述	操作
Sys-default	2	0	default	配置规则 管理实例

- 选择默认安全组“Sys-default”



网络控制台

- 总览
- 虚拟私有云
- 访问控制
- 安全组**
- 网络ACL

安全组，Sys-default

- 基本信息**
- 入方向规则
- 出方向规则
- 关联实例

名称 Sys-default

ID fa16af0f-7c81-439f-a496-661ef67893da

描述 default

- 添加并配置入方向规则：协议：自定义 TCP，端口 8081，其他默认。点击确定。

添加入方向规则

安全组入方向规则为白名单（允许），放通入方向网络流量。

安全组 Sys-default

协议端口 ②	源地址 ②	操作
自定义TCP 8081	IP地址 0 . 0 . 0 . 0 / 0	复制 删除

+ 增加1条规则 您还可以创建4,989个安全组规则，如需申请更多配额请点击[申请扩大配额](#)。

确定

取消

- 添加并配置出方向规则：协议：自定义 TCP，端口 8081，其他默认。点击确定。

添加出方向规则

安全组出方向规则为白名单（允许），放通出方向网络流量。

安全组 Sys-default

协议端口	目的地址	操作
自定义TCP 8081	IP地址 0 . 0 . 0 . 0 / 0	复制 删除

+ 增加1条规则 您还可以创建4,989个安全组规则，如需申请更多配额请点击[申请扩大配额](#)。

确定 取消

- 关联服务器，在关联实例中，点击“添加”按钮，选择翼企云云主机，点击“确定”按钮，完成添加。

安全组 Sys-default

基本信息 入方向规则 出方向规则 关联实例

服务器(0) 扩展网卡(0) 其他(0)

添加 移出

名称	类型	状态
----	----	----

6. 查看云主机 IP 地址信息：

- 在天翼云控制中心，点击“弹性云主机”，进入到弹性云主机页面

天翼云 e Cloud 控制中心 服务列表 收藏

所有服务 我的收藏

计算 弹性云主机 (1) 弹性可扩展的计算服务器

物理机服务 (0) 租户专属的物理服务器

存储 云硬盘备份 (0) 安全可靠的块存储备份

云硬盘 (1) 弹性可扩展的块存储

- 查看并记录翼企云云主机的 IP 地址

弹性云主机 创建弹性云主机

如果云主机一键式重置密码功能未生效，建议安装密码重置插件开启一键重置密码功能。 [如何安装插件？](#)


您还可以创建199台云主机，使用796核vCPU和1,592GB内存。 [了解配额详情](#)

开机 关机 重置密码 更多

所有运行状态 名称 搜索 标签搜索 刷新 分享

名称/ID	可用分区	状态	规格/镜像	IP地址	计费模式	操作
HgTspVp5doyY3Wzy-0227336 8b20ddb2-4a05-464b-a289-...	可用区1	运行中	4vCPUs 8GB s3.large.2 翼企云Linux版	125.124.201.186 (弹性IP) 2 Mbit/s 192.168.1.179 (私有)	包年/包月 剩余59天到期	远程登录 更多

- 7. 在浏览器上，以云主机弹性 IP+8081 的方式，即，125.124.201.186:8081，访问翼企云主页，即可开启翼企云服务。翼企云初始账号 admin-manager，初始密码：admin-manager-123456



8. 使用翼企云，请参阅《天翼云甄选商城翼企云产品-管理员操作手册》和《天翼云甄选商城翼企云产品-用户手册》

1.3 登录翼企云云主机 (Linux 版)

此次参与活动的翼企云操作系统 Linux 版：

1. 首次登录密码方式鉴权的云主机时，有 2 种

方法可以登录：通过在控制中心提供的“远程登录”（VNC 方式）和“SSH 密码方式”：

- VNC 方式登录：云主机可通过控制中心提供的远程登录方式直接登录。



- SSH 方式登录：您可以使用远程登录工具（例如 PuTTY），登录云主机。此时，需要使用该云主机绑定的弹性 IP。

2. 翼企云云主机的密码可以通过“控制中心”->“弹性云主机”页面中的“重置密码”进行重置。

注意：重置密码功能，需要在云主机关机时，能够重置成功。



1.4 登录翼企云云主机（Windows 版）

只有运行中的云主机才允许用户登录。登录云主机的方式有：VNC 登录、MSTSC 方式登录。

1.4.1 VNC 方式登录

云主机可通过控制中心提供的远程登录方式直接登录。



1.4.2 MSTSC 方式登录

此方式仅适用于 Windows 云主机。您可以通过在本机运行 MSTSC 方式登录云主机。

前提条件：

- 如果云主机采用密钥方式鉴权，已获取 Windows 云主机的密码。

注意：云主机的密码可以通过“控制中心”->“弹性云主机”页面中的“重置密码”进行重置。重置密码功能，需要在云主机关机时，能够重置成功。



弹性云主机 ? 您还可以创建199台云主机，使用796核vCPU和1,592GB内存。[了解配额详情](#)

如果云主机一键式重置密码功能未生效，建议安装密码重置插件开启一键重置密码功能。[如何安装](#)

☒	名称/ID	可用分区	状态
☒	HgTspVp5doyY3Wzy-0227336 8b20ddb2-4a05-464b-a289-af...	可用区1	关机

重置密码 ×

云主机开机后新密码自动生效。

您已选 1 台云主机，其中 1 台可重置密码。[展开](#)

★ 新密码

★ 确认密码

- 云主机已经绑定弹性 IP。
- 已配置安全组入方向的访问规则。
- 使用的登录工具与待登录的云主机之间网络连通。例如，默认的 3389 端口没有被防火墙屏蔽。

操作步骤：

Windows 云主机默认关闭远程桌面协议 RDP (Remote Desktop Protocol)，首次登录云主机时，请先使用 VNC 方式登录云主机，打开 RDP，然后再使用 mstsc 方式连接。

1. 检查 Windows 云主机的 RDP 是否开启；

a VNC 方式登录云主机；

b 单击“开始”菜单，选择“控制面板 > 系统和安全 > 系统 > 远程设置”，系统进入“系统属性”页面；



c 选择“远程”页签，在“远程桌面”栏，选择“允许远程连接到此计算机”；

d 单击“确定”；

2. 在用户本地计算机（即客户机），使用远程登录工具 mstsc 登录 Windows 云主机；

a 单击“开始”菜单；

b 在“搜索程序和文件”中，输入“mstsc”；

c 根据提示登录云主机。为安全起见，首次登录云主机，需更改密码；

3. （可选）通过远程桌面连接（Remote Desktop Protocol, RDP）方式登录云主机后，如果需要使用 RDP 提供的“剪切板”功能，将本地的大文件（文件大小超过 2GB）复制粘贴至远端的 Windows 云主机中，由于 Windows 系统的限制，会导致操作失败。具体的解决方法，请参见 <https://support.microsoft.com/en-us/help/2258090/copying-files-larger-than-2-gb-over-a-remote-desktop-services-or-termi>。